

Masterisation en mode pré-approvisionnement via Windows Autopilot

La mastérisation est le processus consistant à transférer un ensemble d'enregistrements pour en faire un programme sur un support physique ou un fichier informatique, lequel servira à une fabrication en série ou à la diffusion.

Robinson

4 Provisioning Windows Autopilot dit "White Glove"

- 1- Mettre sous tension l'ordinateur.
- 2- Connecter l'ordinateur à internet avec un câble réseau RJ45.
- 3- Si c'est un ordinateur portable, le brancher sur le secteur.
- 4- Valider les paramètres de langue, clavier, réseau et accepter le CLUF (conditions générales d'utilisation) en suivant les instructions à l'écran.
- 5- Lorsque le menu de connexion (personnalisé selon l'image de marque de la Ville du Plessis-Robinson) apparaît, taper successivement 5 fois sur la touche clavier « Windows », un menu annexe s'ouvre.
- 6- Sélectionner l'option « Provisionnement de Windows Autopilot ».
- 7- Suivre les instructions à l'écran et vérifier qu'un profil Autopilot est bien affecté.
- 8- Démarrer le process de préprovisioning « White Glove ».
- 9- La machine se préconfigure automatiquement au niveau système et appareil.
- 10- Lorsque le préprovisioning est terminé avec succès et sans erreur, l'ordinateur redémarre et un écran vert est affiché.
- 11- Sélectionner l'option « Resceller » pour éteindre complètement l'ordinateur et le déposer en réserve.
- 12- Lorsque l'ordinateur est attribué à un utilisateur, le mettre sous tension et inviter le collaborateur à s'authentifier avec son compte professionnel pour finaliser la dernière étape de provisioning.

Prédisposition

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3


Annexe 4

Après
déploiement

Annexe :

1

Que voulez-vous faire ?



- ↓ Installer le package de configuration
Installer un package de configuration professionnel ou scolaire
- ⚙️ Pré-approvisionner avec Windows Autopilot**
Pré-approvisionner ce périphérique avec des paramètres et des applications
- ↺ Réinitialiser l'appareil
Réinitialiser l'appareil mais conserver les comptes d'utilisateurs

Quitter **Suivant**

Sélectionner
Pré-
approvisionner
puis appuyer
sur "Suivant"

Masterisation en mode pré-appvisionnement via Windows Autopilot

2


Pré-approvisionner avec Windows Autopilot

Sélectionnez **Suivant** pour commencer l'approvisionnement préalable.

Organisation : ecoles-plessisrobinson.fr
Profil de déploiement : [Windows Autopilot] Windows AADJ Devic...
Utilisateur attribué : Non attribué

Pour évaluer ou modifier les configurations de préapprovisionnement :

1. Scannez le code QR avec l'assistant de l'application sur votre téléphone.
2. Apportez toutes les modifications nécessaires.
3. Sélectionner **Actualiser**.



Annuler Suivant

Est bien affecté

Cliquez sur "Suivant"

3


Configuration de l'entreprise ou de l'établissement scolaire

Cette opération peut prendre quelques minutes. Il se peut que votre périphérique ait besoin de redémarrer au fur et à mesure que la configuration se termine.

- Préparation de l'appareil
En cours...
- Configuration de l'appareil
En attente
- Configuration du compte
En attente

Attendre ~15m


Masterisation en mode pré-provisionnement via Windows Autopilot



Le PC est prêt, en attente d'authentification d'un utilisateur
(pour finaliser le provisionnement)

Masterisation en mode pré-provisionnement via Windows Autopilot

Si le compte de l'utilisateur est créé, rentrer l'adresse mail avec mot de passe, la configuration s'effectuera directement.



Une fois fini la session s'ouvrira, il faudra retaper l'adresse mail avec mot de passe et dans les paramètres effectuer les mise a jour système.

