

## Masterisation en mode pré-approvisionnement via Windows Autopilot

La mastérisation est le processus consistant à transférer un ensemble d'enregistrements pour en faire un programme sur un support physique ou un fichier informatique, lequel servira à une fabrication en série ou à la diffusion.

Robinson

### 4 Provisioning Windows Autopilot dit "White Glove"

- 1- Mettre sous tension l'ordinateur.
- 2- Connecter l'ordinateur à internet avec un câble réseau RJ45.
- 3- Si c'est un ordinateur portable, le brancher sur le secteur.
- 4- Valider les paramètres de langue, clavier, réseau et accepter le CLUF (conditions générales d'utilisation) en suivant les instructions à l'écran.
- 5- Lorsque le menu de connexion (personnalisé selon l'image de marque de la Ville du Plessis-Robinson) apparaît, taper successivement 5 fois sur la touche clavier « Windows », un menu annexe s'ouvre.
- 6- Sélectionner l'option « Provisionnement de Windows Autopilot ».
- 7- Suivre les instructions à l'écran et vérifier qu'un profil Autopilot est bien affecté.
- 8- Démarrer le process de préprovisioning « White Glove ».
- 9- La machine se préconfigure automatiquement au niveau système et appareil.
- 10- Lorsque le préprovisioning est terminé avec succès et sans erreur, l'ordinateur redémarre et un écran vert est affiché.
- 11- Sélectionner l'option « Resceller » pour éteindre complètement l'ordinateur et le déposer en réserve.
- 12- Lorsque l'ordinateur est attribué à un utilisateur, le mettre sous tension et inviter le collaborateur à s'authentifier avec son compte professionnel pour finaliser la dernière étape de provisioning.

Prédisposition

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3


Annexe 4

Après  
déploiement

Annexe :

1

Que voulez-vous faire ?



- ↓ Installer le package de configuration  
Installer un package de configuration professionnel ou scolaire
- ⚙️ Pré-approvisionner avec Windows Autopilot**  
Pré-approvisionner ce périphérique avec des paramètres et des applications
- ↺ Réinitialiser l'appareil  
Réinitialiser l'appareil mais conserver les comptes d'utilisateurs

Quitter **Suivant**

Sélectionner  
Pré-  
approvisionner  
puis appuyer  
sur "Suivant"

## Masterisation en mode pré-appvisionnement via Windows Autopilot

2


### Pré-approvisionner avec Windows Autopilot

Sélectionnez **Suivant** pour commencer l'approvisionnement préalable.

**Organisation :** ecoles-plessisrobinson.fr  
**Profil de déploiement :** [Windows Autopilot] Windows AADJ Devic...  
**Utilisateur attribué :** Non attribué

Pour évaluer ou modifier les configurations de préapprovisionnement :

1. Scannez le code QR avec l'assistant de l'application sur votre téléphone.
2. Apportez toutes les modifications nécessaires.
3. Sélectionner **Actualiser**.



Annuler Suivant

Est bien affecté

Cliquez sur "Suivant"

3

### Configuration de l'entreprise ou de l'établissement scolaire


Cette opération peut prendre quelques minutes. Il se peut que votre périphérique ait besoin de redémarrer au fur et à mesure que la configuration se termine.

- Préparation de l'appareil  
En cours...
- Configuration de l'appareil  
En attente
- Configuration du compte  
En attente

Attendre ~15m



## Masterisation en mode pré-provisionnement via Windows Autopilot



Le PC est prêt, en attente d'authentification d'un utilisateur  
(pour finaliser le provisionnement)