

Masterisation en mode pré-appvisionnement via Windows Autopilot

4 Provisioning Windows Autopilot dit "White Glove"

- 1- Mettre sous tension l'ordinateur.
- 2- Connecter l'ordinateur à internet avec un câble réseau RJ45.
- 3- Si c'est un ordinateur portable, le brancher sur le secteur.
- 4- Valider les paramètres de langue, clavier, réseau et accepter le CLUF (conditions générales d'utilisation) en suivant les instructions à l'écran.
- 5- Lorsque le menu de connexion (personnalisé selon l'image de marque de la Ville du Plessis-Robinson) apparaît, taper successivement 5 fois sur la touche clavier « Windows », un menu annexe s'ouvre.
- 6- Sélectionner l'option « Provisionnement de Windows Autopilot ».
- 7- Suivre les instructions à l'écran et vérifier qu'un profil Autopilot est bien affecté.
- 8- Démarrer le process de préprovisionnement « White Glove ».
- 9- La machine se préconfigure automatiquement au niveau système et appareil.
- 10- Lorsque le préprovisionnement est terminé avec succès et sans erreur, l'ordinateur redémarre et un écran vert est affiché.
- 11- Sélectionner l'option « Resceller » pour éteindre complètement l'ordinateur et le déposer en réserve.
- 12- Lorsque l'ordinateur est attribué à un utilisateur, le mettre sous tension et inviter le collaborateur à s'authentifier avec son compte professionnel pour finaliser la dernière étape de provisioning.

Prédisposition

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

*Configuration de compte


Annexe :

1

Taper 5 fois sur la touche Windows



PS : si cela ne marche pas, c'est que les 15min ne sont pas passés



Sélectionner Pré-approvisionner puis appuyer sur "Suivant"

Masterisation en mode pré-approvisionnement via Windows Autopilot

2


Pré-approvisionner avec Windows Autopilot

Sélectionnez **Suivant** pour commencer l'approvisionnement préalable.

Organisation : ecoles-plessisrobinson.fr
Profil de déploiement : [Windows Autopilot] Windows AADJ Devic...
Utilisateur attribué : Non attribué

Pour évaluer ou modifier les configurations de préapprovisionnement :

1. Scannez le code QR avec l'assistant de l'application sur votre téléphone.
2. Apportez toutes les modifications nécessaires.
3. Sélectionner **Actualiser**.



Annuler Suivant

Est bien affecté

Cliquez sur "Suivant"

3


Configuration de l'entreprise ou de l'établissement scolaire

Cette opération peut prendre quelques minutes. Il se peut que votre périphérique ait besoin de redémarrer au fur et à mesure que la configuration se termine.

- Préparation de l'appareil
En cours... ..
- Configuration de l'appareil
En attente
- Configuration du compte
En attente

Attendre ~15m

Masterisation en mode pré-provisionnement via Windows Autopilot



Le PC est prêt, en attente d'authentification d'un utilisateur
(pour finaliser le provisionnement) →