

TCC - Test Plan

Planilha dos casos de teste: [Test Map](#)

Site Utilizado: [Amazon](#)

Test Cases:

Abrir um produto em uma nova aba - P3

1. Abrir o site da Amazon;
2. Abrir a seção “Ofertas do Dia” em uma nova aba do navegador;
3. Verificar que existem duas abas abertas no navegador;
4. Mudar para a segunda aba;
5. Verificar que está acessando a segunda aba;

Acessar o site da amazon via serviço de busca - P3

1. Abrir o site do Google (www.google.com.br);
2. Pesquisar pelo site da Amazon (ex: Amazon);
3. Abrir o site da Amazon (Acessar o primeiro link do resultado do Google);
4. Verificar que o site da Amazon foi carregado
5. Verificar que o teste vai ser encerrado em um domínio diferentes sem erros;

Navegar pelo menu de navegação lateral - P5

1. Abrir o site da Amazon;
2. Expandir o menu lateral do site (botão no canto superior esquerdo do site);
3. Clicar no botão “Ver Tudo” da seção “Comprar Por Categoria”;
4. Clicar na opção “Games e Consoles”;
5. Clicar na opção “Tudo em Games e Consoles”;
6. Verificar que está na página correspondente
 - Verificar o título da página (“Games e Consoles”);
 - Verificar o campo de filtro da barra de pesquisa (“Games”);
 - Verificar o nome do departamento (“Games e Consoles”);

Navegar pelo menu suspenso das opções do usuário - P5

1. Abrir o site da Amazon;
2. Fazer o login na página;
3. Passe o mouse sobre o campo que indica o nome do usuário (“Olá, Test”);
4. Navegue para a lista de pedidos do usuário pelo menu suspenso que apareceu na tela (Clique em “Seus pedidos”);

5. Verifique que foi redirecionado para a página da lista de pedidos do usuário;

Navegar pelo widget tipo Slider - P3

1. Abrir o site da Amazon;
2. Passe o mouse sobre a seção “Dia das Mães: presentes por categoria”;
3. Verifique que o botão da esquerda está desabilitado;
4. Verifique que o botão da direita está habilitado;
5. Clique para avançar as categorias do widget;
6. Verifique que o botão da esquerda está habilitado;
7. Verifique que o botão da direita está desabilitado;
8. Clique para voltar as categorias do widget;
9. Verifique que o botão da esquerda está desabilitado;
10. Verifique que o botão da direita está habilitado;

Interagir com o modal de endereços salvos - P4

1. Abrir o site da Amazon;
2. Fazer o login na página;
3. Clique em “Enviar para TEST”;
4. Verifique que todos os endereços cadastrados aparecem no modal;
5. Mude para um novo endereço;
6. Verifique que o CEP e o nome da cidade foram alterados;
7. Clique em “Enviar para TEST”;
8. Coloque o número de um CEP > Clique em Confirmar;
9. Verifique que o CEP inserido agora aparece na localização;
10. Clique em “Enviar para TEST”;
11. Coloque o número de um CEP inválido > Clique em Confirmar;
12. Verifique que o alerta de erro aparece;

Usar o filtro de busca antes de realizar uma pesquisa - P4

1. Abrir o site da Amazon;
2. Clicar para alterar o filtro de busca que fica do lado da barra de pesquisa;
3. Alterar para “Computadores e Informática”;
4. Pesquisar por “Mac”;
5. Verifique que os produtos exibidos são computadores;
6. Clicar para alterar o filtro de busca que fica do lado da barra de pesquisa;
7. Alterar para “Alimentos e Bebidas” e continue pesquisando pela palavra “Mac”;
8. Verifique que os produtos exibidos são comidas;

Auto Complete durante uma pesquisa - P4

1. Abrir o site da Amazon;
2. Clicar na barra de pesquisa;
3. Escrever “Logitech MX”;
4. Observe que aparece a sugestão de auto complete para “logitech mx master 3s”;
5. Clique na opção de auto complete “logitech mx master 3s”;
6. Observe que os produtos exibidos são os mouses da logitech;

Scroll down e up na tela de um produto - P3

1. Abrir o site da Amazon;
2. Scroll down na página até o fim;
3. Verifique que chegou no final da página;
4. Scroll up na página até o início;
5. Verifique que chegou no topo da página;

Adicionar novos filtros para o resultado dos produtos - P5

1. Abrir o site da Amazon;
2. Pesquisar por “Mac”;
3. Verifique que os produtos exibidos são computadores;
4. Filtre pela marca “Logitech” (Selecione na categoria Marca no sidebar do lado esquerdo);
5. Verifique que os produtos exibidos são teclados e mouses da Logitech;
6. Filtre pelo preço “Até R\$50” (Selecione na categoria Preço no sidebar do lado esquerdo);
7. Verifique que os 3 primeiros produtos são menores que R\$50;

Interagir com as funcionalidades do reprodutor de vídeo dos produtos - P3

1. Acessar o [produto](#) que possui um vídeo para ser reproduzido no site da Amazon;
2. Scroll Down na página até seção “Do fabricante”;
3. Clique para reproduzir o vídeo;
4. Verifique que o vídeo está sendo reproduzido;
 - Pode verificar que o tempo de reprodução do vídeo está aumentando;
5. Clique para pausar o vídeo;
6. Verifique que o vídeo não está sendo reproduzido;

- Pode verificar que o tempo de reprodução do vídeo não está aumentando;
- 7. Clique para desligar o som do vídeo;
- 8. Verifique que o som ícone de mudo aparece;
- 9. Clique para ligar o som do vídeo;
- 10. Verifique que o ícone de desmutado aparece;

Escrever uma avaliação para um produto - P5

1. Abrir o site da Amazon;
2. Fazer o login na página;
3. Clicar na barra de pesquisa;
4. Pesquisar por “logitech mx master 3s”;
5. Abrir o primeiro produto que é exibido;
6. Clique no botão “Escreva uma avaliação”;
7. Classifique o produto com a avaliação de estrelas;
 - Classificação geral: 5 estrelas;
8. Adicione um título para a avaliação;
9. Faça o upload de uma imagem;
10. Escreva detalhes sobre a avaliação;
11. Envie o formulário de avaliação;
12. Verifique a mensagem de sucesso
 - Avaliação enviada. Obrigado!