

Konfiguracja routingu

Wymagania wstępne. Karta lokalna IP: 222.222.y.201 – 204 /24; karta WAN IP 10.10.y.10/24;

```

C:\Users\wsxxyy>ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : xxyys1
    Primary Dns Suffix . . . . . :
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No


Ethernet adapter Lokalna:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Description . . . . . : Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-DE-90-25
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 222.222.0.201(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    IPv4 Address. . . . . : 222.222.0.202(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    IPv4 Address. . . . . : 222.222.0.203(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    IPv4 Address. . . . . : 222.222.0.204(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled


Ethernet adapter WAN:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Description . . . . . : Karta Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Physical Address. . . . . : 08-00-27-9B-FA-4B
    DHCP Enabled. . . . . : No
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv4 Address. . . . . : 10.10.0.10(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.10.0.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
  
```


1. Z menu Narzędzia wybieramy i otwieramy przystawkę Routing i dostęp zdalny




2. Uruchamiamy Kreatora instalacji serwera routingu i dostępu zdalnego



3. Czytamy i wybieramy opcję Translator adresów sieciowych




4. Czytamy i wybieramy interfejs sieciowy WAN, jako interfejs publiczny łączący z Internetem



5. Weryfikujemy efekt konfiguracji:


- a. Interfejsy sieciowe




- b. Rejestrowanie i zasady dostępu zdalnego



c. IPv4 Ogólne



d. IPv4 – Translator adresów sieciowych – klikamy dwukrotnie WAN, a następnie Lokalna



e. Czytamy ze zrozumieniem i klikamy OK

