

## 转 Helix Streaming Server 简单配置

2013年11月25日 23:37:06 阅读数：3732

双击桌面上新出现的"HelixServer"图标，正常的话应该如图9,不要关闭这个窗口。

□

双击"HelixServerAdministrator"图标，输入用户名和密码，将打开如图10的管理界面。

□

注意：

HelixServer图标仅需在未重启电脑前手工运行，重启过系统以后会自动加载Helix服务，无须再运行这个窗口了，但在事件查看器里也许会发现有些暂停的错误提示，无须理睬。

### 初级设置

1、击图11中的"服务器设置"，在子菜单中选择"连接控制"，在这里可以根据自己的带宽和机器能力设置"最大用户连接数"，"仅提供RealPlayerPlus连接"如果设为ON可以有效防止客户用第三方软件进行下载，但客户就只能使用realplayplus版本收看而不能使用basic版。

□

□

2、在子菜单中选择"配置加载点"，请先看看该页上方的中文说明文字，应该能大致理解，如可将Helix的"/"目录更改为其它已存在的硬盘物理路径，如"d:\vodroot"，请参考图例13；

□

3、增加新的电影加载点，例如需增加vod1这个加载点，指向硬盘的d:\mov1目录，可如图14操作，点击"加载点描述"右方的+号，将新出现的右边窗口处如图15依次填写。设置好以后别忘了点击右上角的"重启服务器"按钮，以使更改生效（图16）。

□

□

□

4、以上是一些简单的设置，一般而言已经足以使一个流媒体服务器正常运作起来，其它的设置请参考帮助文件（E文）自行研究吧。

5、电影的播放地址描述：（去找个好点的电影管理程序吧，有了剧情介绍和剧照的在线影院形式，完全不是网上邻居方式可以比较的）

Rm或Rmvb格式：rtsp://服务器ip:554/加载点名/电影目录名/电影文件名（其中:554完全可以省略）

实例：如流媒体服务器ip为220.114.32.87，设了加载点vod2，对应着E:\ilm2目录，这个目录中有一个"少林足球"的电影目录，其中的文件名为all.rmvb(e:\ilm2少林足球all.rmvb)

则正确的播放地址应该是：**rtsp://220.114.32.87/vod2/少林足球/all.rmvb**

当在客户机的realplayer播放器中输入此地址时，如看到"正在联接"和"正在缓冲"并且时间不断的跳动时，那么恭喜你大功告成

wmv、asf等Media格式：mms://服务器ip:1755/加载点名/电影目录名/电影文件名（其中:1755也可以省略）

实例：如流媒体服务器ip为220.114.32.87，设了加载点vod2，对应着E:\ilm2目录，这个目录中有一个"slzq"的电影目录，其中的文件名为slzq.wmv(e:\ilm2slzqslzq.wmv)

则正确的播放地址应该是：**mms://220.114.32.87/vod2/slzq/slzq.wmv**

注意：用Helix点播media媒体文件时，请不要使用中文的目录和文件名，否则很可能出现莫名其妙的错误，网上现在有人提供了解决的办法，但相对复杂，所以还是避开为妙。

其它格式：

AVI、mpg4等其它格式的媒体文件也是可以用Helix点播的，具体方法请参照以上实例自行试验。

文章标签：

helix

流媒体服务器

管理

服务器

视频

个人分类：[开源多媒体系统](#)

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com