

译 Flash Media Live Encoder 使用帮助

2013年11月24日 19:53:48 阅读数：10831

翻译了一下 Flash Media Live Encoder的帮助内容。

Flash Media Live Encoder 包含两个工具：

- Flash Media Live Encoder GUI （图像化界面）
- Flash Media Live Encoder command-line （命令行）

关于 Flash MediaLive Encoder GUI

预览窗口位于上方，包含了输入视频，输出视频，以及音量的预览。预览窗口的上方可以调节窗口的大小。在编码的过程中，如果您同时编码了多个流，您可以选择查看其中的一个流。

控制面板位于下方，用于设置编码选项，查看日志，以及开启 / 停止编码进程。

关于 Flash MediaLive Encoder command-line

在命令提示符窗口下，切换到 Flash Media Live Encoder 安装目录，可以使用如下格式命令：

`FMLEcmd [/p [path\profile.xml] [/l [path\log_file] [/apuserID:password] [/ab userID:password] [/t dd:hh:mm] [/r] /d [/s fmle_uid] [/ufmle_uid] [/dvrstart[fmle_uid]] /dvrstop fmle_uid | /dvrstate fmle_uid]`

参数含义如下

参数	描述
/h	列出所有参数及其用法。
/p [path \ profile .xml]	（可选）指定使用 XML 编码配置文件的路径和文件名。如果你不使用此参数， Flash Media Live Encoder 使用的默认编码配置文件： startup.xml 。
/g	启动 Flash Media Live Encoder GUI （图形化界面）。此选项不能和其他参数一起使用，除了 /p.
/l	（可选）指定的编码的日志文件的路径和文件名。在日志文件中的设置将覆盖当前加载的编码配置文件中的设置。
/ap userID : password	（如果主服务器要求身份验证要求）指定认证的主服务器的用户 ID 和密码。由于密码是明文显示，请注意您密码的安全。
/ab userID : password	（如果备份服务器要求身份验证要求）指定认证为备份服务器的用户 ID 和密码。由于密码是明文显示，请注意您密码的安全。
/t dd : hh : mm	（可选）指定 Flash Media Live Encoder 于 dd:hh:mm 时间间隔后重新启动。
/r	（可选）注册编码会话。当系统因崩溃而关闭重启后，可以重新加载该会话。
/d	（推荐）验证编码配置文件，如果值是无效的，使用默认值取代之。
/s fmle_uid	停止标识符为 fmle_uid 的会话。 如果 fmle_uid 是无效的或者是空的，则列出当前正在运行的所有会话。
/u fmle_uid	取消注册标识符为 fmle _uid 的会话。取消注册的会话将不会随着操作系统的启动而自动开始。如果 fmle_uid 是无效的或者是空的，则列出当前正在运行的所有会话。
/dvrstart [fmle_uid] /dvrstop fmle_uid /dvrstate fmle_uid	控制在发布流的时候录像功能。

完整英文文档位于Flash Media Live Encoder安装目录中。

Flash Media Live Encoder下载：<http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/6374021>

文章标签：Flash 流媒体 服务器 rtmp 命令行

个人分类：libRTMP Flash相关

此PDF由spygg生成,请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:liushidc@163.com