

Manual de instalación

CINE VER

Gabriel Armas Viveros

Yael Alfredo Salazar Aguilar

Noel de Jesús Lara Falfán

Luis Ángel López García














CONTENIDO

Pasos para instalar el servidor	3
Configurar el host para el envío de los datos a la red	4
Para instalar la parte del cliente.....	5


Pasos para instalar el servidor




Copiar la carpeta release en los archivos del programa en la carpeta de windows.

	CineVerEntidades.dll	5/21/2025 12:15 PM	Application extens...	108 KB
	CineVerEntidades.dll.config	5/18/2025 6:32 PM	CONFIG File	2 KB
	CineVerEntidades.pdb	5/21/2025 12:15 PM	Program Debug D...	170 KB
	CineVerServicios.dll	5/21/2025 12:15 PM	Application extens...	82 KB
	CineVerServicios.dll.config	5/14/2025 1:31 AM	CONFIG File	1 KB
	CineVerServicios.pdb	5/21/2025 12:15 PM	Program Debug D...	388 KB
	CineVerServidor	5/21/2025 12:15 PM	Application	7 KB
	CineVerServidor.exe.config	5/18/2025 8:30 PM	CONFIG File	10 KB
	CineVerServidor.pdb	5/21/2025 12:15 PM	Program Debug D...	22 KB
	DAO.dll	5/21/2025 12:15 PM	Application extens...	52 KB
	DAO.dll.config	5/14/2025 1:31 AM	CONFIG File	1 KB
	DAO.pdb	5/21/2025 12:15 PM	Program Debug D...	126 KB
	EntityFramework.dll	6/16/2024 2:46 PM	Application extens...	4,878 KB


Crear un acceso directo del CineVerServidor ejecutable o crear un script para inicializarlo al arrancar (No olvidar darle permisos de administrador).



Configurar el host para el envío de los datos a la red.



Para configurar los puertos, tenemos que entrar al firewall de windows, después debemos de agregar las reglas de entrada y las reglas de salida, donde configuraremos una nueva regla para ambas llamada CineVer con la siguiente dirección: <http://{dirección del host}:2020 net.tcp://{dirección del host}:1010>




Para instalar la parte del cliente.



Se debe de abrir un puerto en el firewall de la red para el cineVer de igual forma que en el servidor. En este caso solo configuraremos para abrir los siguientes puertos y direcciones.

<http://{dirección del host}:2020 net.tcp://>

<http://{dirección del host}:1010>



Abrimos el acceso directo y nos debería mostrar la aplicación

