

QKeyMapper按键名称说明文档

普通键盘和鼠标按键原始及映射按键对照表

| QKeyMapper按键名称 | 原始按键 | 映射按键 | 按键说明 |
|------------------|------|------|--------------|
| Mouse-L | ✓ | ✓ | 鼠标左键 |
| Mouse-R | ✓ | ✓ | 鼠标右键 |
| Mouse-M | ✓ | ✓ | 鼠标中键 |
| Mouse-X1 | ✓ | ✓ | 鼠标1号侧键 |
| Mouse-X2 | ✓ | ✓ | 鼠标2号侧键 |
| Mouse-WheelUp | ✓ | ✓ | 鼠标滚轮上滚 |
| Mouse-WheelDown | ✓ | ✓ | 鼠标滚轮下滚 |
| Mouse-WheelLeft | ✓ | ✓ | 鼠标滚轮左滚 |
| Mouse-WheelRight | ✓ | ✓ | 鼠标滚轮右滚 |
| A~Z | ✓ | ✓ | 键盘字母区26个字母按键 |
| 0~9 | ✓ | ✓ | 键盘字母区上方一排数字键 |
| Up | ✓ | ✓ | 键盘方向键上(↑) |
| Down | ✓ | ✓ | 键盘方向键下(↓) |
| Left | ✓ | ✓ | 键盘方向键左(←) |
| Right | ✓ | ✓ | 键盘方向键右(→) |
| Insert | ✓ | ✓ | 键盘Insert键 |
| Delete | ✓ | ✓ | 键盘Delete键 |
| Home | ✓ | ✓ | 键盘Home键 |
| End | ✓ | ✓ | 键盘End键 |

| QKeyMapper按键名称 | 原始按键 | 映射按键 | 按键说明 |
|----------------|------|------|------------------|
| PageUp | ✓ | ✓ | 键盘上翻页键 |
| PageDown | ✓ | ✓ | 键盘下翻页键 |
| Space | ✓ | ✓ | 键盘空格键 |
| Tab | ✓ | ✓ | 键盘Tab键 |
| Enter | ✓ | ✓ | 键盘回车键 |
| L-Shift | ✓ | ✓ | 键盘左Shift键 |
| R-Shift | ✓ | ✓ | 键盘右Shift键 |
| L-Ctrl | ✓ | ✓ | 键盘左Ctrl键 |
| R-Ctrl | ✓ | ✓ | 键盘右Ctrl键 |
| L-Alt | ✓ | ✓ | 键盘左Alt键 |
| R-Alt | ✓ | ✓ | 键盘右Alt键 |
| L-Win | ✓ | ✓ | 键盘左Windows键 |
| R-Win | ✓ | ✓ | 键盘右Windows键 |
| Backspace | ✓ | ✓ | 键盘退格键 |
| ` | ✓ | ✓ | 键盘左上角波浪号键(数字键左侧) |
| - | ✓ | ✓ | 键盘减号键(数字键右侧) |
| = | ✓ | ✓ | 键盘等号键(数字键右侧) |
| [| ✓ | ✓ | 键盘左方括号键 |
|] | ✓ | ✓ | 键盘右方括号键 |
| \ | ✓ | ✓ | 键盘反斜杠键 |
| ; | ✓ | ✓ | 键盘分号键 |
| ' | ✓ | ✓ | 键盘单引号键 |
| , | ✓ | ✓ | 键盘逗号键 |
| . | ✓ | ✓ | 键盘句号键 |

| QKeyMapper按键名称 | 原始按键 | 映射按键 | 按键说明 |
|----------------|------|------|----------------------|
| / | ✓ | ✓ | 键盘斜杠键 |
| Esc | ✓ | ✓ | 键盘Esc键 |
| F1~F24 | ✓ | ✓ | 键盘功能键F1~F24(键盘最上方一排) |
| CapsLock | ✓ | ✓ | 键盘大写锁定键 |
| Application | ✓ | ✓ | 键盘菜单键(右侧Ctrl键左边) |
| PrintScrn | ✓ | ✓ | 键盘屏幕打印键(键盘右上位置) |
| ScrollLock | ✓ | ✓ | 键盘滚动锁定键(键盘右上位置) |
| Pause | ✓ | ✓ | 键盘暂停键(键盘右上位置) |
| NumLock | ✓ | ✓ | 小键盘区数字锁定键 |
| Num/ | ✓ | ✓ | 小键盘区除号键 |
| Num* | ✓ | ✓ | 小键盘区乘号键 |
| Num- | ✓ | ✓ | 小键盘区减号键 |
| Num+ | ✓ | ✓ | 小键盘区加号键 |
| Num. | ✓ | ✓ | 小键盘区小数点键 |
| Num0~9 | ✓ | ✓ | 小键盘区数字0~9键 |
| NumEnter | ✓ | ✓ | 小键盘区回车键 |
| Num.(NumOFF) | ✓ | ✓ | 小键盘区小数点键（数字锁定关闭状态） |
| Num0~9(NumOFF) | ✓ | ✓ | 小键盘区数字0~9键（数字锁定关闭状态） |
| VolumeMute | ✓ | ✓ | 键盘静音键 |
| VolumeDown | ✓ | ✓ | 键盘音量减小键 |
| VolumeUp | ✓ | ✓ | 键盘音量增大键 |
| MediaNext | ✓ | ✓ | 键盘媒体下一曲键 |
| MediaPrev | ✓ | ✓ | 键盘媒体上一曲键 |
| MediaStop | ✓ | ✓ | 键盘媒体停止键 |

| QKeyMapper按键名称 | 原始按键 | 映射按键 | 按键说明 |
|------------------|------|------|------------|
| MediaPlayPause | ✓ | ✓ | 键盘媒体播放/暂停键 |
| LaunchMail | ✓ | ✓ | 键盘启动邮件客户端键 |
| SelectMedia | ✓ | ✓ | 键盘选择媒体键 |
| LaunchApp1 | ✓ | ✓ | 键盘启动应用程序1键 |
| LaunchApp2 | ✓ | ✓ | 键盘启动应用程序2键 |
| BrowserBack | ✓ | ✓ | 键盘浏览器后退键 |
| BrowserForward | ✓ | ✓ | 键盘浏览器前进键 |
| BrowserRefresh | ✓ | ✓ | 键盘浏览器刷新键 |
| BrowserStop | ✓ | ✓ | 键盘浏览器停止键 |
| BrowserSearch | ✓ | ✓ | 键盘浏览器搜索键 |
| BrowserFavorites | ✓ | ✓ | 键盘浏览器收藏夹键 |
| BrowserHome | ✓ | ✓ | 键盘浏览器主页键 |

上面键盘鼠标按键包含基本全部标准键鼠按键，但是常见键盘鼠标通常只包含其中一部分按键。

特殊映射按键对照表

| QKeyMapper映射按键名称 | 按键说明 |
|---|--------------------------------|
|  | 按键延时有缀，后面添加数字代表按键持续按下时长(单位毫秒) |
| ↓ | 单独映射按键按下前缀(注意与抬起映射配对，否则按键无法抬起) |
| ↑ | 单独映射按键抬起前缀 |
| BLOCKED | 屏蔽原始按键(原始按键按下后无响应) |
| NONE | 空按键(按键序列中延时占位等特殊作用) |
| SendText | 直接发送文本字符串的特殊映射键 |
| KeySequenceBreak | 打断所有当前正在执行的按键序列发送 |

| QKeyMapper映射按键名称 | 按键说明 |
|------------------------|----------------------------------|
| Key2Mouse-Up | 原始按键按下后鼠标指针持续向上移动 |
| Key2Mouse-Down | 原始按键按下后鼠标指针持续向下移动 |
| Key2Mouse-Left | 原始按键按下后鼠标指针持续向左移动 |
| Key2Mouse-Right | 原始按键按下后鼠标指针持续向右移动 |
| Mouse-L_WindowPoint | 鼠标左键点击窗口内指定坐标点 |
| Mouse-R_WindowPoint | 鼠标右键点击窗口内指定坐标点 |
| Mouse-M_WindowPoint | 鼠标中键点击窗口内指定坐标点 |
| Mouse-X1_WindowPoint | 鼠标1号侧键点击窗口内指定坐标点 |
| Mouse-X2_WindowPoint | 鼠标2号侧键点击窗口内指定坐标点 |
| Mouse-Move_WindowPoint | 鼠标指针移动到窗口内指定坐标点 |
| Mouse-L_ScreenPoint | 鼠标左键点击屏幕范围内指定坐标点 |
| Mouse-R_ScreenPoint | 鼠标右键点击屏幕范围内指定坐标点 |
| Mouse-M_ScreenPoint | 鼠标中键点击屏幕范围内指定坐标点 |
| Mouse-X1_ScreenPoint | 鼠标1号侧键点击屏幕范围内指定坐标点 |
| Mouse-X2_ScreenPoint | 鼠标2号侧键点击屏幕范围内指定坐标点 |
| Crosshair-Normal | 原始按键按下后在屏幕上显示普通十字准星 |
| Crosshair-TypeA | 原始按键按下后在屏幕上显示A类型十字准星 |
| Func-Refresh | 触发Windows系统刷新功能 |
| Func-LockScreen | 触发Windows系统锁屏功能 |
| Func-Shutdown | 触发Windows系统关机功能 |
| Func-Reboot | 触发Windows系统重启功能 |
| Func-Logoff | 触发Windows系统注销功能 |
| Func-Sleep | 触发Windows系统睡眠功能(节能模式) |
| Func-Hibernate | 触发Windows系统休眠功能(当前状态保存到硬盘，几乎不耗电) |

"Key2Mouse-" 开头的按键控制鼠标指针四方向移动，可通过"映射设定"中"X轴速度"和"Y轴速度"可进一步分别调整水平和垂直方向移动速度快慢，数值越大移动越快。

WindowPoint映射键需要配合 "左Alt键+鼠标左键" 在当前选定好的窗口标题对应窗口内选取坐标点来使用。

ScreenPoint映射键需要配合 "左Ctrl键+鼠标左键" 在屏幕范围内选取全屏坐标点来使用。

Xbox手柄按键对照表

| Xbox手柄物理按键 | QKeyMapper原始按键名称 |
|------------|---------------------|
| 左摇杆上 | Joy-LS-Up |
| 左摇杆下 | Joy-LS-Down |
| 左摇杆左 | Joy-LS-Left |
| 左摇杆右 | Joy-LS-Right |
| 右摇杆上 | Joy-RS-Up |
| 右摇杆下 | Joy-RS-Down |
| 右摇杆左 | Joy-RS-Left |
| 右摇杆右 | Joy-RS-Right |
| 左摇杆按下 | Joy-Key9(LS-Click) |
| 右摇杆按下 | Joy-Key10(RS-Click) |
| 十字键上 | Joy-DPad-Up |
| 十字键下 | Joy-DPad-Down |
| 十字键左 | Joy-DPad-Left |
| 十字键右 | Joy-DPad-Right |
| A键 | Joy-Key1(A/×) |
| B键 | Joy-Key2(B/○) |
| X键 | Joy-Key3(X/□) |

| Xbox手柄物理按键 | QKeyMapper原始按键名称 |
|------------|------------------|
| Y键 | Joy-Key4(Y/△) |
| 左侧肩键 | Joy-Key5(LB) |
| 右侧肩键 | Joy-Key6(RB) |
| 左侧扳机键 | Joy-Key11(LT) |
| 右侧扳机键 | Joy-Key12(RT) |
| Back(后退)键 | Joy-Key7(Back) |
| Start(开始)键 | Joy-Key8(Start) |
| Guide(西瓜)键 | Joy-Key13(Guide) |

特殊物理手柄按键说明

| QKeyMapper原始按键名称 | 功能 |
|------------------|-------------------------------|
| Joy-LS2Mouse | 手柄左摇杆四方向移动鼠标指针(轻推移动较慢，重推移动较快) |
| Joy-RS2Mouse | 手柄右摇杆四方向移动鼠标指针(轻推移动较慢，重推移动较快) |

手柄摇杆控制鼠标指针移动速度可通过"映射设定"中"X轴速度"和"Y轴速度"可进一步分别调整水平和垂直方向移动速度快慢，数值越大移动越快

扩展手柄按键

| QKeyMapper原始按键名称 | 功能 |
|------------------|--------------------------------------|
| Joy-Key19~30 | 预留的手柄扩展按键检测，通常使用不到，但有可能特殊的手柄会支持更多的按键 |

PS4-Dualshock手柄按键对照表

| PS4手柄物理按键 | QKeyMapper原始按键名称 |
|-----------|---------------------|
| 左摇杆上 | Joy-LS-Up |
| 左摇杆下 | Joy-LS-Down |
| 左摇杆左 | Joy-LS-Left |
| 左摇杆右 | Joy-LS-Right |
| 右摇杆上 | Joy-RS-Up |
| 右摇杆下 | Joy-RS-Down |
| 右摇杆左 | Joy-RS-Left |
| 右摇杆右 | Joy-RS-Right |
| 左摇杆按下 | Joy-Key8(Start) |
| 右摇杆按下 | Joy-Key9(LS-Click) |
| 十字方向键上 | Joy-Key14 |
| 十字方向键下 | Joy-Key15 |
| 十字方向键左 | Joy-Key16 |
| 十字方向键右 | Joy-Key17 |
| ×键 | Joy-Key1(A/×) |
| ○键 | Joy-Key2(B/○) |
| □键 | Joy-Key3(X/□) |
| △键 | Joy-Key4(Y/△) |
| 左侧肩键 | Joy-Key10(RS-Click) |
| 右侧肩键 | Joy-Key13(Guide) |
| 左侧扳机键 | Joy-Key11(LT) |
| 右侧扳机键 | Joy-Key12(RT) |

| PS4手柄物理按键 | QKeyMapper原始按键名称 |
|-----------|------------------|
| SHARE键 | Joy-Key5(LB) |
| OPTIONS键 | Joy-Key7(Back) |
| 触摸板键 | Joy-Key18 |
| PS键 | Joy-Key6(RB) |

Xbox360虚拟手柄按键对照表

参考Xbox手柄按键对照表中的原始按键名称前面加上小写字母 **v** 就是对应的Xbox360虚拟手柄按键。
示例如下：

| Xbox虚拟手柄按键 | QKeyMapper映射按键名称 |
|------------|------------------|
| 左摇杆上 | vJoy-LS-Up |
| 十字键下 | vJoy-DPad-Down |
| A键 | vJoy-Key1(A/×) |
| 右侧扳机键 | vJoy-Key12(RT) |

特殊虚拟手柄按键说明

| QKeyMapper原始按键名称 | 功能 |
|------------------|----------------|
| vJoy-Mouse2LS | 用鼠标控制虚拟手柄左摇杆移动 |
| vJoy-Mouse2RS | 用鼠标控制虚拟手柄右摇杆移动 |

鼠标控制虚拟手柄可用于塞尔达等模拟器游戏中鼠标控制视角，默认虚拟手柄回中延时20毫秒，用"虚拟游戏手柄"标签页"回中延时"数值可进行回中延时调整。设置为0时，鼠标控制虚拟手柄时不自动回中。

"虚拟游戏手柄"标签页的 "X轴灵敏度" 和 "Y轴灵敏度" 可调整鼠标控制虚拟手柄的水平和垂直方向移动灵敏度，数值越大灵敏度越高，数值范围 1~50000。

鼠标控制虚拟手柄可勾选"直控模式"，调整为摇杆偏移度与随鼠标移动完全一致的模式来控制虚拟手柄摇杆。

| QKeyMapper映射按键名称 | 功能 |
|------------------|-----------------------------------|
| Mouse2vJoy-Hold | 按下后将鼠标控制的虚拟摇杆保持在当前偏移位置不动，松开后可继续移动 |