



INSTALAÇÃO RAJ

ESTAÇÃO DE TRABALHO

PROCEDIMENTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA RAJ

Instruções

Este manual contém procedimentos de Instalação do Sistema RAJ referente aos Sistemas Operacional:

- ✓ Windows 07 (X32 e X64)
- ✓ Windows 08 (X32 e X64)
- ✓ Windows 10 (X32 e X64)
- ✓ Windows 11 (X32 e X64)

Antes de iniciar a instalação verifique se a máquina será servidor ou estação de trabalho (usuário), pois os procedimentos de instalação são diferentes.

Caso a estação de trabalho seja o servidor, todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o sistema operacional e utilizar o manual de instalação servidor.

INSTALAÇÃO ESTAÇÃO DE TRABALHO

1. Criar uma pasta no disco C:\ com nome **"RAJ"**
2. **Caso a maquina faça Emissão de Nota:**
 - Instalar o **02_INSTALL_F1_SPED_NFES** (pasta INSTALL – Estação no servidor)
 - Copiar a pasta **02_INSTALL_F1_SPED_NFES** e colar ela no diretório C:\Raj\;
 - Acessar a pasta que foi colada no C:\Raj\02_INSTALL_F1_SPED_NFES e executar o arquivo "bat" "F1_SPED_NFES.bat" em modo administrador;
 - Após executar o "bat" irá apresentar 04 mensagens confirmando o registro das DLLS.
3. Caso apresente problemas ou erro no registro das DLLs, seguir instruções abaixo:
 - Acessar o diretório **C:\Raj\02_INSTALL_F1_SPED_NFES**;
 - Copiar todos os arquivos (CTRL + C);
 - Colar (CTRL + V) os arquivos na pasta Windows\System32;
 - Colar os arquivos na pasta Windows\SysWOW64 (se for x64)
 - **Se for x64**, na pasta SysWOW64 executar como administrador o arquivo **"F1_SPED_NFES.bat"** ;
 - **Se for x32**, na pasta System32 executar como administrador o arquivo **"F1_SPED_NFES.bat"**;
- OBS:** Caso acuse que já exista algum desses arquivos os substitua, se não for possível ignore e tente novamente apenas o arquivo que falhou.
4. Instalar o **RAJ_PDF** (Pasta INSTALL – Estação no servidor);
5. Localizar e acessar a pasta EXE no (**servidor**), depois localizar o **RAJSTART.exe**, deve-se criar um atalho do mesmo na área de trabalho:
 - Clicar com o botão direito do mouse no RAJSTART.exe, utilizar a opção "Enviar para" e no sub-menu "Área de Trabalho";

- Após criar o atalho, localizar o atalho na área de trabalho da estação e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “**Propriedades**”, na tela apresentada, preencher o campo “Iniciar em” com “C:\RAJ\”

6. Executar o atalho da área de trabalho e acessar o sistema;

OBS: Caso o cliente utilize algum sistema que ainda utilize o **BDE** (Exemplo: Clinic e Contábil).

7. Instalar o **Firebird versão 3.0** (caso utilize banco de dados do Firebird)

- Habilitar a opção Instalação Cliente, quando se tratar de uma estação de trabalho;
- Instalar o **BDE_Setup_V4**, executando como administrador manter as configurações padrões;