

DMS6.X 修改 docker 加速镜像下载

- 1: 阿里云 docker 仓库 <https://dev.aliyun.com/search.html>
- 2: 进去注册帐号后, 点击自己的管理中心。



- 3: 在管理中心点击 Docker Hub 镜像站点, 右边面板会有专属你的加速地址, 右边面板下面有详细设置步骤。



Docker镜像仓库

操作文档

Ubuntu CentOS Windows Mac

安装 / 升级你的Docker客户端

推荐安装 1.10.0 以上版本的Docker客户端。

您可以通过阿里云的镜像仓库下载：[docker-engine](#)、[docker-ce](#)

或执行以下命令：

```
curl -sSL http://acs-public-mirror.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/docker-engine/internet | sh -
```

如何使用Docker加速器

针对Docker客户端版本大于1.10的用户

您可以通过修改daemon配置文件 `/etc/docker/daemon.json` 来使用加速器：

```
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["https://[redacted].mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
```

这有一空格

注意格式

Gebi1.com

4：通过 winscp 连接群晖,使用 root 账号登入(开启 root 的办法看后面)

etc

查找文件(F)

下载(D) 编辑(E) 属性(P)

本地(L) 标记(M) 文件(F) 命令(C) 会话(S) 选项(O) 远程(R) 帮助(H)

/var/packages/Docker/etc

名字	扩展
..	
cert	
alexzhuo-aria21.config	
dockerd.json	
image_description.json	
key.json	

82 B / 2,618 B , 1 / 8

Gebi1.com

5：打开/var/packages/Docker/etc/docker.json



6：修改 registry-mirrors 节点,没有自行添加"registry-mirrors":"你要修改后的地址"

7：重启 docker,享受高速吧

开启 root 的方法

用 putty 或者 xshell 等工具进入命令行客户端：

- 1、输入 admin 账户和密码登陆
- 2、登陆成功后，确定是 admin@xxx （此处的 xxx 代表你的 NAS 名称），然后输入：
sudo su -

这时会提示你再次输入 admin 的密码，密码输入成功后，就会变成 root@xxx （此处的 xxx 也代表你的 NAS 名称）确定一下

- 3、输入以下命令为 root 用户创建密码，输入：
synouser --setpw root *****

(*****就是你 root 的密码，简单设置成和 admin 一样即可)

- 4、就成功了 这样你就可以进 winscp 用 root 登入