

XTP-VPN&堡垒机客户使用版

XTP-SSL VPN使用手册：

VPN用户访问地址：<https://vpnsz.xtp.com.cn:6068>

VPN用户访问备用地址：

电信：59.36.23.196:6068

联通：58.255.37.50:6068

移动：120.236.68.130:6068


(域名已做智能DNS解析，根据本地网络自动选择运营商接入线路)

1、首次登陆需要浏览器访问<https://vpnsz.xtp.com.cn:6068>，需下载客户端到本地PC


使用管理员权限安装客户端




2、运行VPN EASY客户端，填写服务器地址：<https://vpnsz.xtp.com.cn:6068>




3、填写账号密码，登陆VPN。




4、PC首次认证需提交申请，授权绑定硬件特征码



5、首次登陆强制修改密码（密码强度要求：最小长度12位，包含数字、字母、特殊符号）



5、登陆成功，鼠标右键PC右下角任务栏VPN图标 -连接状态既可查看



XTP-堡垒机使用手册:

VPN配置堡垒机连接地址: 192.168.8.87

交易网配置堡垒机连接地址: 10.36.53.88

拨入SSL VPN后配置堡垒机连接地址: 浏览


器打开 <https://192.168.8.87>

首次登陆需要WEB登陆重置密码 (12位以上
字母数字特殊符号组合)

访问资源方式:


1、web访问：首先查看账号能访问的资产信息，只有资产列表里的才有权限访问。web界面点击访问对应资源即可进入linux命令字符或windows GUI界面（web本地访问需要安装Access Client客户端插件，如没有提示安装请关闭

浏览器弹窗阻止或检查兼容性）





2、CRT直连Linux主机：以10.36.121.111为例，添加直连配置



Session Options - 10.36.121.111



Category:

- Connection
 - Logon Actions
 - SSH2
 - SFTP Session
 - Advanced
 - Port Forwarding
 - Remote/X11
- Terminal
 - Emulation
 - Modes
 - Emacs
 - Mapped Keys
 - Advanced
 - Appearance
 - Window
 - Log File
 - Printing
 - X/Y/Zmodem

SSH2

VPN接入使用192.168.8.87

Hostname: 192.168.8.87
Port: 22
Firewall: None
Username: zhangfc/10.36.121.111/root

Username格式: 堡垒机账号/目标IP/目标系统账号

Authentication

- ☒ Keyboard Interactive
- ☒ GSSAPI
- ☒ Password
- ☒ PublicKey

Properties...

堡垒机密码


Key exchange

- ☒ ecdh-sha2-nistp521
- ☒ ecdh-sha2-nistp384
- ☒ ecdh-sha2-nistp256
- ☒ diffie-hellman-group14
- ☒ diffie-hellman-group-exchange-sha256

Minimum group exchange prime size: 2048

OK

Cancel



可选会话配置:点击Web右上角姓名-账号设置-会话配置默认putty (web调用插件访问, 首次使用需要浏览器安装Access Client插件), 可切换schr (调用CRT软件访问)



WINDOWS堡垒机配置

visionapp Remote Desktop配置

File Object Administration View Tools ?

New Connections ?

Remote Desktop Overview

Connections Ext. Apps

Credentials

Connections

- 南方中心
 - OGWSH
 - 基础
 - 客户
 - 10.36.107.51
 - 10.36.113.80-SQLSERVER-TEST
 - 10.36.113.81-SQLSERVER-TEST
 - 10.36.113.82-SQLSERVER-TEST
 - 10.36.117.219-测试test
 - 10.36.117.59-田伟程测试
 - 10.36.53.152
 - 10.36.53.15-上海报盘主
 - 10.36.53.16-上海报盘备
 - 10.36.53.177
 - 10.36.53.242
 - 10.36.53.243
 - 10.36.53.29
 - 10.36.53.31
 - 10.36.53.34
 - 10.36.53.36-深交所 Level1(备)
 - 10.36.53.54
 - 10.36.53.63-深交所历史行情
 - 10.36.53.65
 - 10.36.53.67
 - 10.36.53.80
 - 10.36.53.91
 - 10.36.53.93
 - 10.36.55.37
- 堡垒机
 - 10.25.24.65-OA代理
 - 10.36.53.217-shiliang

External Applications

Connection Properties

General Credentials RDP RDP Advanced ICA VNC SSH Telnet Ext. App.

Connection

Name: 堡垒机

Computer name: 10.36.53.88

Web URL:

MAC Address: 堡垒机交易网IP_VPN使用192.168.8.87

Description:

Pre Ext. App: None

Post Ext. App: None

Protocol: RDP

Display

☐ Fullscreen

☐ Separate Window


☒ Tab View



☒ Auto size

1024 x 768

Customize Sizes

OK Cancel





请选择目标设备: Name/IP/Remark(F2) <input type="text"/> 搜索				
No.	Name	IP	Default Account	Remark
1	win2012测试主机	10.36.121.103	administrator	
2	10.36.53.243-灾备英方转发A路-(新)	10.36.53.243		


目标设备:win2012测试主机(10.36.121.103)

帐 号: *administrator

☒ console

确定 取消

双击后弹出目标设备账号选择, 勾选console后, 点击确定免密码登陆系统



mstsc连接

快捷键windows+R,输入mstsc

运行



Windows 将根据你所输入的名称，为你打开相应的程序、文件夹、文档或 Internet 资源。

打开(O): mstsc



确定

取消

浏览(B)...

运行



Windows 将根据你所输入的名称，为你打开相应的程序、文件夹、文档或 Internet 资源。

打开(O): 192.168.8.87



VPN拨入使用192.168.8.87

确定

取消

浏览(B)...

登 录

用户名:

密 码:

你堡垒机账号

你堡垒机密码

10.36.53.88 - 远程桌面连接				
请选择目标设备: Name/IP/Remark(F2)		<input type="text"/>	搜索	
No.	Name	IP	Default Account	Remark
1	win2012测试主机	10.36.121.103	administrator	
2	10.36.53.243-灾备英方转发A路-(新)	10.36.53.243		

请选择目标设备: Name/IP/Remark(F2) <input type="text"/> 搜索				
No.	Name	IP	Default Account	Remark
1	win2012测试主机	10.36.121.103	administrator	
2	10.36.53.243-灾备英方转发A路-(新)	10.36.53.243		

目标设备:win2012测试主机(10.36.121.103)

帐 号: *administrator

☒ console

确定 取消

双击后弹出目标设备账号选择, 勾选console后, 点击确定免密码登陆系统

