

16)

FRENTE

ID: Autenticar usuario

TÍTULO: Como operario o supervisor quiero autenticarme para poder usar el sistema.

REGLAS DE NEGOCIO:

- Conexión con el sistemas general del observatorio

DORSO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

Escenario 1: Autenticación valida

Dado que las credenciales nombre de usuario "abc" y contraseña "123" son correctas y es posible establecer conexión con el sistema de autenticacion,

Cuando el operario o supervisor ingresa nombre de usuario "abc" y contraseña "123",

Entonces el sistema abre la sesión del operario o supervisor.

Escenario 2: Fallo autenticación por credenciales incorrectas

Dado que las credenciales nombre de usuario "abc" y contraseña "123" son incorrectas y es posible establecer conexión con el sistema de autenticación,

Cuando el operario o supervisor ingresa nombre de usuario "abc" y contraseña "123",

Entonces el sistema informa que las credenciales son incorrectas.

Escenario 3: Fallo autenticación por falta de conexión con el sistema de autenticación

Dado que no es posible establecer conexión con el sistema general del observatorio,

Cuando el operario o supervisor desea ingresar su usuario y contraseña,

Entonces el sistema informa que no se pudo establecer conexión con el sistema de autenticación.

//

FRENTE

ID: Cargar imagen

TÍTULO: Como operario quiero cargar una imagen nueva

REGLAS DE NEGOCIO:

- Seleccionar un archivo donde se carga la imagen //?
- Imágenes más de 2 Megapíxeles
- Seleccionar opción visualización //?

DORSO

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

Escenario 1: Carga exitosa

Dado que el operario selecciona el archivo “abc”, su imagen es de 3 Megapíxeles y selecciona la visualización,

Cuando el usuario selecciona el archivo “abc” donde se cargará la imagen “hola.jpg” de 3 Megapíxeles y la opción de visualizarla en escala de grises,

Entonces el sistema carga la imagen.

Escenario 2: Falla carga por no seleccionar archivo

Dado que el operario no selecciona un archivo,

Cuando el usuario intenta seleccionar la imagen,

Entonces el sistema informa que se debe seleccionar un archivo para poder cargarla.

Escenario 3: Falla carga por imagen de menos de 2 Megapíxeles

Dado que el operario selecciona el archivo “abc”, su imagen es de 1 Megapíxel y selecciona la visualización,

Cuando el usuario selecciona el archivo “abc” donde se cargará la imagen “hola.jpg” de 1 Megapíxeles,

Entonces el sistema informa que debe subir una imagen mayor o igual a 2 Megapíxeles

Escenario 4: Falla carga por no seleccionar visualización

Dado que el operario selecciona el archivo “abc”, su imagen es de 3 Megapíxeles y no selecciona la visualización,

Cuando el usuario selecciona el archivo “abc” donde se cargará la imagen “hola.jpg” de 3 Megapíxeles,

Entonces el sistema informa que se debe seleccionar una opción de visualización.