

# 체인플릭스 스토리지 설치 가이드

[STEP. 04] 제조사 별 공유기 설정.





## 목 차

[STEP. 04] 공유기 설정.


# 리눅스(우분투)가 설치된 PC의 IP확인 방법

반드시 포트포워딩 설정 시 리눅스가 설치된 PC의 IP주소를 입력해야만 정상적으로 설정 마무리가 됩니다.

1. 리눅스 내 터미널을 실행합니다.



2. 리눅스 내 터미널을 실행 후 [ ifconfig ] 명령어를 입력하여 IP를 확인합니다.






## 01. SK브로드밴드 공유기 포트포워딩 설정



# SK브로드밴드 공유기 포트포워딩 설정 01-1

SK브로드밴드 공유기 관리자 페이지 주소는 [192.168.35.1](http://192.168.35.1)입니다.


해당 웹 페이지로 접속해주세요.



# SK브로드밴드 공유기 포트포워딩 설정 01-2

비밀번호 분실 또는 모르는 경우 공유기 뒷면에 부착된 스티커에서 공유기 이름과 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

암호 입력 시 대.소문자를 구분하여 입력해주세요.

 **MERCURY Corporation**

사용자ID

암호

로그인

장비 이름

외부IP 주소

DNS 서버


연결 모드

연결 상태

소프트웨어 버전

# SK브로드밴드 공유기 포트포워딩 설정 01-3

로그인이 되셨다면, 좌측 메뉴의 [고급설정] > [NAT/라우터 관리] > [포트 포워드]를 선택해 주세요.





# SK브로드밴드 공유기 포트포워딩 설정 01-4

아래 그림과 같이 포트 포워드 설정 화면에서 네트워크 정보를 모두 입력하시면 최종 마무리 됩니다.

[체인플릭스 포트 값 정보]

- 외부포트 값 : 3001 - 3002
- 내부포트 값 : 3001 - 3002
- 포워딩 IP주소에 리눅스가 설치된 PC의 IP주소 값을 반드시 입력해주세요.

### 포트 포워드 설정

포트 포워드 기능을 설정한다.

포트 포워드 설정	
프로토콜	TCP
외부포트	3001 - 3002 외부포트 값 입력
포워딩 IP 주소	리눅스(우분투) 설치된 PC의 IP주소 값 입력
내부포트	3001 - 3002 내부포트 값 입력

(The maximum rule count is 32.)

추가 취소






## 02. LG U+ 공유기 포트포워딩 설정



# LG U+ 공유기 포트포워딩 설정02-1

LG U+ 공유기 관리자 페이지 주소는 [192.168.35.1](http://192.168.35.1)입니다.

해당 웹 페이지로 접속해주세요.



# LG U+ 공유기 포트포워딩 설정02-2

비밀번호 분실 또는 모르는 경우 공유기 뒷면에 부착된 스티커에서 공유기 이름과 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

암호 입력 시 대.소문자를 구분하여 입력해주세요.

LGU\_OCDF

패스워드

보안코드

\* 아래 보안코드를 입력해 주세요.

logzkk

새 보안코드 받기

취소

로그인

\*참고

보안 강화를 위해 로그인 후 무선 암호와 웹 로그인 암호를 변경하여 사용해 주세요.

암호 분실 시 초기화 버튼을 5초 이상 누르면 초기 사용자 암호로 변경됩니다.

# LG U+ 공유기 포트포워딩 설정02-3

로그인 후 상단 메뉴의 [네트워크 설정] > [NAT 설정]을 선택해 주세요.



# LG U+ 공유기 포트포워딩 설정02-4

포트포워딩 선택 후 [추가] 버튼을 클릭합니다.

NAT 설정

GAPM-7100 > 네트워크 설정 > NAT 설정

외부에서 내부 네트워크로의 접속이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

- 설정에 따라 보안상 이슈가 있을 수 있으므로 사용에 주의하세요
- 최대 32개를 설정할 수 있습니다.

포트포워딩

DMZ 서버  
(포트포워딩)

NAT-T

포트포워딩 설정

추가

<input type="checkbox"/>	No.	ON/OFF	서비스 포트	프로토콜	IP 주소	내부 포트
포트포워딩 항목이 존재하지 않음						

# LG U+ 공유기 포트포워딩 설정02-5

아래 그림과 같이 포트 포워드 설정 화면에서 네트워크 정보를 모두 입력하시면 최종 마무리 됩니다.

[체인플릭스 포트 값 정보]

- 외부포트 값 : 3001 - 3002
- 내부포트 값 : 3001 - 3002
- 포워딩 IP주소에 리눅스가 설치된 PC의 IP주소 값을 반드시 입력해주세요.

### 포트포워딩 추가

서비스 포트

- 

포트 선택

프로토콜

TCP/IP

내부 IP 주소

.  .  .

사용자 네트워크 IP주소 값 입력

내부 포트

내부포트 값 입력

추가

취소



## 01. KT 공유기 포트포워딩 설정






# KT공유기 포트포워딩 설정 03-1

KT 공유기 관리자 페이지 접속 주소는 [172.30.1.254](http://172.30.1.254) 입니다.



해당 웹 관리자 페이지로 접속해주세요.



# KT공유기 포트포워딩 설정 03-2

비밀번호 분실 또는 모르는 경우 공유기 뒷면에 부착된 스티커에서 공유기 이름과 비밀번호를 확인할 수 있습니다.


암호 입력 시 대.소문자를 구분하여 입력해주세요.

 **GiGA WiFi home** KT GiGA WiFi home이 기가토피아 시대를 열어갑니다. 

아이디

비밀번호

☒ 아이디기억



로그인

새로고침


- 이용안내 : 국번없이 100번

- A/S 문의 : 1566-5202

COPYRIGHT (C) 2016 KT CORP. ALL RIGHTS RESERVED

# KT공유기 포트포워딩 설정 03-3

포트 포워딩은 [장치설정 > 트래픽 관리 > 포트 포워딩 설정]에서 설정할 수 있습니다.



[포트포워딩 화면]

# KT공유기 포트포워딩 설정 03-4

아래 그림과 같이 포트 포워드 설정 화면에서 네트워크 정보를 모두 입력하시면 최종 마무리 됩니다.

[체인플릭스 포트 값 정보]

- 외부포트 값 : 3001 - 3002
- 내부포트 값 : 3001 - 3002
- 포워딩 IP주소에 리눅스가 설치된 PC의 IP주소 값을 반드시 입력해주세요.

포트 포워딩 설정

소스 IP 주소

소스 포트

~

외부 포트

3001

~

3002

포트번호 입력

내부 IP 주소

리눅스(우분투) 설치된 PC의 IP주소 값 입력

내부 포트

3001

~

3002

포트번호 입력

프로토콜

TCP

설명

Chainflix storage

32자 이하로 입력하세요.

추가

선택	소스IP 주소	소스포트	외부포트	내부 IP 주소	내부 포트	프로토콜	설명	플래그
<input type="checkbox"/>								

삭제

▶ Chainflix

## 02. LG U+ 공유기 포트포워딩 설정

### IPTIME 공유기 포트포워딩 설정


▶ Chainflix



# IPTIME 공유기 포트포워딩 설정 04-1

IPTIME 공유기 관리자 페이지 접속 주소는 [192.168.0.1](http://192.168.0.1) 입니다.

해당 웹 관리자 페이지로 접속해주세요.



# IPTIME 공유기 포트포워딩 설정 04-2

2. 사용자 로그인 아이디(ID) 및 비밀번호(PW)를 입력 후 로그인 버튼을 클릭해주세요.



The image shows the login interface for an ipTIME T3004 router. The interface is enclosed in a red rectangular border. At the top, there is a header bar with the text "ipTIME T3004". Below the header, there are two input fields: "로그인 이름" (Login ID) and "로그인 암호" (Login Password). At the bottom, there is a "로그인" (Login) button with a gear icon and a green checkmark icon.




# IPTIME 공유기 포트포워딩 설정 04-3


공유기 설정은 Iptime 공유기를 기준으로 제작되었습니다.

타 회사의 제품도 동일한 기능 구현되어 제공하고 있으니 참고하여 진행해주시기 바랍니다.

3. 사용자 로그인 후 [관리도구]를 선택하여 고급설정으로 이동해주세요.




4. 고급설정 > NAT/라우터 관리 > 포트 포워드 설정을 선택해주세요.



# IPTIME 공유기 포트포워딩 설정 04-4

5. [규칙이름], [외부포트], [내부포트] 입력 후 [적용] 버튼을 클릭하시면 공유기 설정이 최종 마무리 됩니다.



# 참고사항

공유기 관리자 계정 및 비밀번호 분실 시 제조사 고객센터로 연락하여 안내 받으시기 바랍니다.

- SK브로드밴드 고객센터 106
- LG유플러스 고객센터 101
- KT 고객센터 100
- IPTIME 고객센터 1544-8695

# Thank you

더 자세한 안내 및 스토리지 제공 도중 발생하는 문제는  
체인플릭스 **고객센터**로 문의하여 주시기 바랍니다.  
감사합니다.