

一般

プロフィール

ウィンドウグループ

エンコーディング

Basic  
デフォルト

Grass

Homebrew

Man Page

Novel

Ocean

Pro

Red Sands

テキスト

ウィンドウ

タブ

シェル

キーボード

詳細

キー	アクション
Clear (テンキー)	Num Lock
F1	\033OP
F2	\033OQ
F3	\033OR
F4	\033OS
F5	\033[15~
F6	\033[17~
F7	\033[18~
F8	\033[19~
F9	\033[20~
F10	\033[21~
F11	\033[23~
F12	\033[24~
F13	\033[25~
F14	\033[26~
F15	\033[28~
F16	\033[29~
F17	\033[31~
F18	\033[32~
F19	\033[33~
F20	\033[34~
⇧ F1	\033O2P
⇧ F2	\033O2Q
⇧ F3	\033O2R
⇧ F4	\033O2S
⇧ F5	\033[15;2~
⇧ F6	\033[17;2~
⇧ F7	\033[18;2~
⇧ F8	\033[19;2~
⇧ F9	\033[20;2~
⇧ F10	\033[21;2~
⇧ F11	\033[23;2~
⇧ F12	\033[24;2~
⇧ ←	\033[1;2D
⌘ ←	\033[1;3D
^ ←	\033[1;5D
⌘ ⇧ ←	\033[1;4D
^ ⇧ ←	\033[1;6D
⇧ ↑	\033[1;2A
⌘ ↑	\033[1;3A
^ ↑	\033[1;5A
⌘ ⇧ ↑	\033[1;4A
^ ⇧ ↑	\033[1;6A
⇧ →	\033[1;2C
⌘ →	\033[1;3C
^ →	\033[1;5C
⌘ ⇧ →	\033[1;4C
^ ⇧ →	\033[1;6C
⇧ ↓	\033[1;2B
⌘ ↓	\033[1;3B
^ ↓	\033[1;5B
⌘ ⇧ ↓	\033[1;4B
^ ⇧ ↓	\033[1;6B
⌘ ⌥	\033[1;3H
^ ⌥	\033[1;5H
^ ⇧ ⌥	\033[1;6H
⌘ ↘	\033[1;3F
^ ↘	\033[1;5F
^ ⇧ ↘	\033[1;6F
⌘ ⌘	\033[5;3~
^ ⌘	\033[5;5~
^ ⌘ ⌘	\033[5;7~
⌘ ⌘	\033[6;3~
^ ⌘	\033[6;5~
^ ⌘ ⌘	\033[6;7~
⌘	\033[3~
⇧ ⌘	\033[3;2~
^ ⌘	\033[3;5~
^ ⌘ ⌘	\033[3;5~

Silver Aerogel

Solid Colors

+ - ⌘

デフォルト

+ - 編集

☒ メタキーとして Option キーを使用

☒ 代替スクリーンをスクロール

代替スクリーンの表示中に、ターミナル表示をスクロールする代わりに入力を送信します。表示をスクロールするには、Fn キーまたは Shift キーを押します。

?