


MANUAL DE INSTALAÇÃO



(Versão 2008/08 - DEMO)


Instalação Pay&Go Servidor

Execute o programa: PGServer_*.exe





Clique em Avançar

Clique em Avançar



Clique em Avançar

Clique em Terminar - Instalação Concluída




Atenção: Não há a necessidade de atualização da licença para os testes.

Clique em Instalar



Instalação: Pay&Go Client

Executar o programa: **PGCliW32_*.exe**





Clique em Avançar

Clique em Instalar



Clique em Avançar

Clique em Avançar



Clique em Avançar


Clique em Terminar - Fim da Instalação

Configuração: Pay&Go Cliente



Pin-Pad

Porta da serial: Clique no botão “Pesquisar” para localizar a porta que o PIN está instalado, se houver.



Clique no Botão “Sim” ou “Yes”

Servidor Pay&Go: coloque o endereço IP e a porta da máquina onde o Pay&Go Servidor está instalado Ex.:127.0.0.1:8005.

Utilizar a porta **8000** para efetuar testes com Pin Pad e **8005** para teste digitando o número do cartão (sem Pin Pad).

Teclado Virtual: Ativar esta opção para utilização do teclado virtual.

Acata desfazimento: Opção utilizada para acatar desfazimentos automáticos da automação comercial sem pedir confirmação (recomendamos não utilizar esta opção).

Clique “Atualizar”, digite a senha “314159”, teste do Pin Pad se instalado e clique no botão **Sair**.



Fim da instalação.

Execute a automação comercial normalmente como se fosse uma venda TEF Dial com cartão de crédito.

Atenção: Desativar o Gerenciador Padrão.


Suporte Técnico: suporte.desenv@ntk.com.br

Caso não haja confirmação da transação de venda ou ADM o terminal será bloqueado exibindo a mensagem abaixo:



Tecele no botão "Sim"

Para efetuar o desbloqueio abra o Pay&Go Servidor, vá em Consultas, transações, digite a senha 1111,



Selecione a transação pendente e clique no botão "Confirmar" ou "Desfazer".