

Android KeyCode列表

电话键

KEYCODE_CALL	拨号键	5
KEYCODE_ENDCALL	挂机键	6
KEYCODE_HOME	按键Home	3
KEYCODE_MENU	菜单键	82
KEYCODE_BACK	返回键	4
KEYCODE_SEARCH	搜索键	84
KEYCODE_CAMERA	拍照键	27
KEYCODE_FOCUS	拍照对焦键	80
KEYCODE_POWER	电源键	26
KEYCODE_NOTIFICATION	通知键	83
KEYCODE_MUTE	话筒静音键	91
KEYCODE_VOLUME_MUTE	扬声器静音键	164
KEYCODE_VOLUME_UP	音量增加键	24
KEYCODE_VOLUME_DOWN	音量减小键	25

控制键

KEYCODE_ENTER	回车键	66
KEYCODE_ESCAPE	ESC键	111
KEYCODE_DPAD_CENTER	导航键 确定键	23
KEYCODE_DPAD_UP	导航键 向上	19
KEYCODE_DPAD_DOWN	导航键 向下	20
KEYCODE_DPAD_LEFT	导航键 向左	21
KEYCODE_DPAD_RIGHT	导航键 向右	22
KEYCODE_MOVE_HOME	移动到开始键	122
KEYCODE_MOVE_END	光标移动到末尾键	123
KEYCODE_PAGE_UP	向上翻页键	92
KEYCODE_PAGE_DOWN	向下翻页键	93
KEYCODE_DEL	退格键	67
KEYCODE_FORWARD_DEL	删除键	112
KEYCODE_IN (http://www.haogongju.net/tag/in)SERT	插入键	124
KEYCODE_TAB	Tab键	61
KEYCODE_NUM_LOCK	小键盘锁	143
KEYCODE_CAPS_LOCK	大写锁定键	115
KEYCODE_BREAK	Break/Pause键	121
KEYCODE_SCROLL_LOCK	滚动锁定键	116
KEYCODE_ZOOM_IN	放大键	168
KEYCODE_ZOOM_OUT	缩小键	169

组合键

KEYCODE_ALT_LEFT	Alt+Left
KEYCODE_ALT_RIGHT	Alt+Right
KEYCODE_CTRL_LEFT	Control+Left
KEYCODE_CTRL_RIGHT	Control+Right
KEYCODE_SHIFT_LEFT	Shift+Left
KEYCODE_SHIFT_RIGHT	Shift+Right

基本

KEYCODE_0	按键'0'	7
KEYCODE_1	按键'1'	8
KEYCODE_2	按键'2'	9
KEYCODE_3	按键'3'	10
KEYCODE_4	按键'4'	11
KEYCODE_5	按键'5'	12
KEYCODE_6	按键'6'	13
KEYCODE_7	按键'7'	14
KEYCODE_8	按键'8'	15
KEYCODE_9	按键'9'	16
KEYCODE_A	按键'A'	29
KEYCODE_B	按键'B'	30
KEYCODE_C	按键'C'	31
KEYCODE_D	按键'D'	32
KEYCODE_E	按键'E'	33
KEYCODE_F	按键'F'	34
KEYCODE_G	按键'G'	35
KEYCODE_H	按键'H'	36
KEYCODE_I	按键'I'	37
KEYCODE_J	按键'J'	38
KEYCODE_K	按键'K'	39
KEYCODE_L	按键'L'	40
KEYCODE_M	按键'M'	41
KEYCODE_N	按键'N'	42
KEYCODE_O	按键'O'	43
KEYCODE_P	按键'P'	44
KEYCODE_Q	按键'Q'	45
KEYCODE_R	按键'R'	46
KEYCODE_S	按键'S'	47
KEYCODE_T	按键'T'	48
KEYCODE_U	按键'U'	49
KEYCODE_V	按键'V'	50
KEYCODE_W	按键'W'	51
KEYCODE_X	按键'X'	52
KEYCODE_Y	按键'Y'	53

符号

KEYCODE_PLUS	按键'+'
KEYCODE_MINUS	按键'-'
KEYCODE_STAR	按键'*'
KEYCODE_SLASH	按键'/'
KEYCODE_EQUALS	按键'='
KEYCODE_AT	按键'@'
KEYCODE_POUND	按键'#'
KEYCODE_APOS (http://www.haogongju.net/tag/OS)	按键'" (单引号)
KEYCODE_BACKSLASH	按键'\'
KEYCODE_COMMA	按键','
KEYCODE_PERIOD	按键'.'
KEYCODE_LEFT_BRACKET	按键'['
KEYCODE_RIGHT_BRACKET	按键']'
KEYCODE_SEM (http://www.haogongju.net/tag/SEM)	按键';'
KEYCODE_GRAVE	按键'`'
KEYCODE_SPACE	空格键

小键盘

KEYCODE_NUMPAD_0	小键盘按键'0'
KEYCODE_NUMPAD_1	小键盘按键'1'
KEYCODE_NUMPAD_2	小键盘按键'2'
KEYCODE_NUMPAD_3	小键盘按键'3'
KEYCODE_NUMPAD_4	小键盘按键'4'
KEYCODE_NUMPAD_5	小键盘按键'5'
KEYCODE_NUMPAD_6	小键盘按键'6'
KEYCODE_NUMPAD_7	小键盘按键'7'
KEYCODE_NUMPAD_8	小键盘按键'8'
KEYCODE_NUMPAD_9	小键盘按键'9'
KEYCODE_NUMPAD_ADD	小键盘按键'+'
KEYCODE_NUMPAD_SUBTRACT	小键盘按键'-'
KEYCODE_NUMPAD_MULIPT	小键盘按键'*'
KEYCODE_NUMPAD_DIVIDE	小键盘按键'/'
KEYCODE_NUMPAD_EQUALS	小键盘按键'='
KEYCODE_NUMPAD_COMMA	小键盘按键','
KEYCODE_NUMPAD_DOT	小键盘按键'.'
KEYCODE_NUMPAD_LEFT_PAREN	小键盘按键'('
KEYCODE_NUMPAD_RIGHT_PAREN	小键盘按键')'
KEYCODE_NUMPAD_ENTER	小键盘按键回车

功能键

KEYCODE_F1	按键F1
KEYCODE_F2	按键F2
KEYCODE_F3	按键F3
KEYCODE_F4	按键F4
KEYCODE_F5	按键F5
KEYCODE_F6	按键F6
KEYCODE_F7	按键F7
KEYCODE_F8	按键F8
KEYCODE_F9	按键F9
KEYCODE_F10	按键F10
KEYCODE_F11	按键F11
KEYCODE_F12	按键F12

多媒体键

KEYCODE_MED (http://www.haogongju.net/tag/MED)IA_PLAY	多媒体键 播放
KEYCODE_MEDIA_STOP	多媒体键 停止
KEYCODE_MEDIA_PAUSE	多媒体键 暂停
KEYCODE_MEDIA_PLAY_PAUSE	多媒体键 播放/暂停
KEYCODE_MEDIA_FAST_FORWARD	多媒体键 快进
KEYCODE_MEDIA_REWIND	多媒体键 快退
KEYCODE_MEDIA_NEXT	多媒体键 下一首
KEYCODE_MEDIA_PR (http://www.haogongju.net/tag/PR)EVIOUS	多媒体键 上一首
KEYCODE_MEDIA_CLOSE	多媒体键 关闭
KEYCODE_MEDIA_EJECT	多媒体键 弹出
KEYCODE_MEDIA_RECORD	多媒体键 录音

手柄按键

KEYCODE_BUTTON_1	游戏手柄按钮 #1
KEYCODE_BUTTON_2	通用游戏手柄按钮 #2
KEYCODE_BUTTON_3	通用游戏手柄按钮 #3
KEYCODE_BUTTON_4	通用游戏手柄按钮 #4

KEYCODE_BUTTON_5
KEYCODE_BUTTON_6
KEYCODE_BUTTON_7
KEYCODE_BUTTON_8
KEYCODE_BUTTON_9
KEYCODE_BUTTON_10
KEYCODE_BUTTON_11
KEYCODE_BUTTON_12
KEYCODE_BUTTON_13
KEYCODE_BUTTON_14
KEYCODE_BUTTON_15
KEYCODE_BUTTON_16
KEYCODE_BUTTON_A
KEYCODE_BUTTON_B
KEYCODE_BUTTON_C
KEYCODE_BUTTON_X
KEYCODE_BUTTON_Y
KEYCODE_BUTTON_Z
KEYCODE_BUTTON_L1
KEYCODE_BUTTON_L2
KEYCODE_BUTTON_R1
KEYCODE_BUTTON_R2
KEYCODE_BUTTON_MODE
KEYCODE_BUTTON_SELECT
KEYCODE_BUTTON_START
KEYCODE_BUTTON_THUMBL
KEYCODE_BUTTON_THUMBR

通用游戏手柄按钮 #5
通用游戏手柄按钮 #6
通用游戏手柄按钮 #7
通用游戏手柄按钮 #8
通用游戏手柄按钮 #9
通用游戏手柄按钮 #10
通用游戏手柄按钮 #11
通用游戏手柄按钮 #12
通用游戏手柄按钮 #13
通用游戏手柄按钮 #14
通用游戏手柄按钮 #15
通用游戏手柄按钮 #16
游戏手柄按钮 A
游戏手柄按钮 B
游戏手柄按钮 C
游戏手柄按钮 X
游戏手柄按钮 Y
游戏手柄按钮 Z
游戏手柄按钮 L1
游戏手柄按钮 L2
游戏手柄按钮 R1
游戏手柄按钮 R2
游戏手柄按钮 Mode
游戏手柄按钮 Select
游戏手柄按钮 Start
Left Thumb Button
Right Thumb Button

待查

KEYCODE_NUM	按键Number modifier
KEYCODE_INFO	按键Info
KEYCODE_APP (http://www.haogongju.net/tag/App)_SWIT (http://www.haogongju.net/tag/IT)CH	按键App switch
KEYCODE_BOOKMARK	按键Bookmark
KEYCODE_AVR_INPUT	按键A/V Receiver input
KEYCODE_AVR_POWER	按键A/V Receiver power
KEYCODE_CAPTIONS	按键Toggle captions
KEYCODE_CHANNEL_DOWN	按键Channel down

KEYCODE_CHANNEL_UP	按键Channel up
KEYCODE_CLEAR	按键Clear
KEYCODE_DVR	按键DVR
KEYCODE_ENVELOPE	按键Envelope special function
KEYCODE_EXP (http://www.haogongju.net/tag/XP)LORER	按键Explorer special function
KEYCODE_FORWARD	按键Forward
KEYCODE_FORWARD_DEL	按键Forward Delete
KEYCODE_FUNCTION	按键Function modifier
KEYCODE_GUI (http://www.haogongju.net/tag/UI)DE	按键Guide
KEYCODE_HEADSETHOOK	按键Headset Hook
KEYCODE_META_LEFT	按键Left Meta modifier
KEYCODE_META_RIGHT	按键Right Meta modifier
KEYCODE_PICTSYMBOLS	按键Picture Symbols modifier
KEYCODE_PROG_BLUE (http://www.haogongju.net/tag/UE)	按键Blue “programmable”
KEYCODE_PROG_GREEN	按键Green “programmable”
KEYCODE_PROG_RED	按键Red “programmable”
KEYCODE_PROG_YELLOW	按键Yellow “programmable”
KEYCODE_SETTINGS	按键Settings
KEYCODE_SOFT_LEFT	按键Soft Left
KEYCODE_SOFT_RIGHT	按键Soft Right
KEYCODE_STB_INPUT	按键Set-top-box input
KEYCODE_STB_POWER	按键Set-top-box power
KEYCODE_SWITCH_CHARSET	按键Switch Charset modifier
KEYCODE_SYM	按键Symbol modifier

KEYCODE_SYSRQ	按键System Request / Print Screen
KEYCODE_TV	按键TV
KEYCODE_TV_INPUT	按键TV input
KEYCODE_TV_POWER	按键TV power
KEYCODE_WINDOW	按键Window
KEYCODE_UNKNOWN	未知按键