



AIFS

ΣΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ QRV

Αν δεν έχουμε λάβει σήματα που αναμένουμε θα χρειαστεί να στείλουμε QRV, για να ενεργοποιηθεί το σύστημα:

Στο παράθυρο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ AIFS TX»:

- Επιλογές → Σύνταξη Μηνύματος Διαδικασίας.
- Κάτω δεξιά στο AIFS SVC, διαλέγουμε **QRV**.
- Click στο «**Διεκπεραίωση**».
- Click στο Λειτουργίες → Εκπομπή.
- Click στο «**Ενεργοποίηση Εκπομπής**».
- Στο αναδυόμενο παράθυρο κάνουμε click στο «**ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ**», περιμένουμε την ολοκλήρωση της εκπομπής και πατάμε «**ΕΞΟΔΟΣ**».
- Click στο «**Ανανέωση**».

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ INT ZBZ

Για να είμαστε σίγουροι ότι το κανάλι των AIFS είναι ανοικτό και ότι είναι δυνατή η λήψη και η αποστολή μηνυμάτων είναι απαραίτητο ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε δύο ώρες) να στέλνουμε ένα INT ZBZ.

Στο παράθυρο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ AIFS TX»:

- Επιλογές → Σύνταξη Μηνύματος Διαδικασίας.
- Κάτω δεξιά στο AIFS SVC, διαλέγουμε **INT ZBZ**.
- Click στο «**Διεκπεραίωση**».
- Click στο Λειτουργίες → Εκπομπή.
- Click στο «**Ενεργοποίηση Εκπομπής**».
- Στο αναδυόμενο παράθυρο κάνουμε click στο «**ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ**», περιμένουμε την ολοκλήρωση της εκπομπής και πατάμε «**ΕΞΟΔΟΣ**».
- Click στο «**Ανανέωση**».

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής θα λάβουμε ένα εισερχόμενο ZBZ5. Αυτό επιβεβαιώνει και την σωστή λειτουργία του συστήματος. **Σε περίπτωση που δεν λάβουμε το εισερχόμενο επικοινωνούμε με την Αγία Παρασκευή στο 210-6064318.**

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ZBZ5

Στο παράθυρο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ AIFS TX»:

- Επιλογές → Σύνταξη Μηνύματος Διαδικασίας.
- Κάτω δεξιά στο AIFS SVC, διαλέγουμε **INT ZBZ1-5**.
- Αλλάζουμε το κείμενο της διαδικασίας (5^η γραμμή) από «**ZBZ-**» σε «**ZBZ5**».
- Click στο «**Διεκπεραίωση**».
- Click στο Λειτουργίες → Εκπομπή.
- Click στο «**Ενεργοποίηση Εκπομπής**».
- Στο αναδυόμενο παράθυρο κάνουμε click στο «**ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ**», περιμένουμε την ολοκλήρωση της εκπομπής και πατάμε «**ΕΞΟΔΟΣ**».
- Click στο «**Ανανέωση**».