


1. Actualizar el equipo con la ultima versión de Windows (Ingresar a Windows Update y buscar todas las actualizaciones pendientes e instalarlas)
2. Actualizar la ultima versión de flash player (buscar en google “actualizar flash player, si es Windows 10 solo actualizar la versión que aparece en el buscar y si es Windows 9,8 0 7 actualizar adicionalmente Active X)
3. Descargargar Framework 4.5 en el siguiente link:

<https://www.microsoft.com/es-cl/download/details.aspx?id=30653>


4. Desactivar el firewall de Windows y Windows defender para realizar la instalación (panel de control > firewall de Windows > Activar o desactivar firewall de Windows > desactivar firewall de Windows – Configuracion de red publica y configuración de red privada)

Para Windows defender (panel de control>Windows defender>configuración>protección en tiempo real>desactivar

5. Ir a <http://support.nebula-ent.com/gold/europe/win/publish.htm> y descargar e instalar
6. Conectar un televisor al computador (el computador debe tener dos salidas de video, ya sea una HDMI y una VGA o dos VGA o dos HDMI, en caso de tener una sola salida de video se debe comprar un convertidor USB to HDMI o USB to VGA dependiendo de la entrada del Televisor)
7. Para crear cliente en el backoffice con estas unidades se deben poner activas en la opción del backoffice y en vez de GENERATE GP Registrer Code utilizar Generar Hardware ID (ver instructivo de cómo crear una unidad,
8. Click en el icono de Golden Games Settings y donde dice Hardware Id reemplazarlo por el Hardware ID que genera el backoffice para registrar la unidad y dar click en Update (foto)



9. Se abre ventana de Golden (foto)




10. Ir a configurar pantalla en el panel de control de Windows (deben aparecer las dos pantallas 1 y 2) > donde dice varias pantallas se debe seleccionar "Extender estas pantallas" (foto) aparece la pantalla A en el monitor del computador y la pantalla B en el televisor


11. En la pantalla A se selecciona donde dice Cashier y en la pantalla B se selecciona el juego.



14. Para salir del sistema click a Golden Games Settings (foto ) seleccionar Exit



15. Para seleccionar impresora click en Golden Games Sattings (foto) seleccionar impresora (la impresora debe estar añadida en IMPRESORAS (panel de control) como impresora predeterminada y no puede estar como OTROS DISPOSITIVOS).



16. Para salir de la pantalla del Cashier y trabajar en otra actividad se sale con la tecla Windows del teclado y para volver al Cashier se hace dando click al botón de Golden Games en la barra inferior de tareas y seleccionar la pantalla del Cashier