



**MIDDLEWARE CIE**  
**MANUALE UTENTE**  
**30/05/19**

## SOMMARIO

1. Middleware CIE – a cosa serve .....	3
2. Sistemi operativi supportati .....	3
3. Installazione del Middleware CIE .....	3
4. Rimozione del Middleware CIE .....	5
5. Primo utilizzo della CIE con il Middleware .....	6
6. Accesso ad un servizio mediante il browser e la CIE .....	10
6.1 MS Internet Explorer, MS Edge, Chrome e Opera .....	10
6.2 Firefox .....	13
7. Gestione del PIN utente .....	18
7.1 Dov'è il PIN utente? .....	18
7.2 Cambio .....	19
7.3 Sblocco .....	21

## 1. Middleware CIE – a cosa serve

Il Middleware CIE è un software necessario per utilizzare la Carta di Identità elettronica per l'accesso in rete ai servizi erogati dalle PP.AA.

L'esempio di utilizzo più frequente è l'accesso ad un servizio di una P.A. (ad esempio Agenzia delle Entrate) mediante il browser del computer (Internet Explorer, Firefox, Opera ecc.) in modo sicuro per il tramite della CIE: il middleware CIE interagisce con il browser per realizzare, in maniera del tutto sicura e trasparente all'utente, la comunicazione fra il lettore di smart card e il microprocessore della CIE.

All'utente è richiesto esclusivamente di inserire il PIN che ha ricevuto al momento della richiesta della CIE (1° parte) e della consegna di quest'ultima (2° parte) per sbloccare l'utilizzo della chiave e portare a termine il processo di autenticazione.

## 2. Sistemi operativi supportati

La versione attuale del Middleware CIE può essere installata ed utilizzata su sistemi operativi Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10.


## 3. Installazione del Middleware CIE

Per installare il Middleware CIE è necessario disporre di un account con privilegi di amministratore. Effettuare il download del middleware dal Portale CIE, [www.cartaidentita.interno.gov.it](http://www.cartaidentita.interno.gov.it), sezione "La carta", sotto sezione "Il Microprocessore" oppure dal sito [developers.italia.it](http://developers.italia.it), sezione "CIE".


Effettuare un doppio click sul file "CIE-Middleware-<VERSIONE>.exe" scaricato. Nel caso sia abilitato il Controllo Account Utente (UAC) di Microsoft, verrà visualizzata la seguente schermata. È necessario cliccare su "Sì":



Comparirà la seguente schermata:




Cliccare sul tasto Accetto e attendere il completamento dell'installazione



Cliccare su Fine per terminare l'installazione.


In seguito all'installazione sarà presente nel menu avvio un nuovo gruppo di programmi chiamato "CIE Middleware":




#### 4. Rimozione del Middleware CIE

Per rimuovere il software "CIE Middleware" è necessario utilizzare un account amministratore.


Selezionare il collegamento Disinstalla nel gruppo di programmi CIE Middleware.



Nel caso sia abilitato il Controllo Account Utente (UAC) verrà visualizzata la seguente schermata. Confermare cliccando su "Sì".



Confermare la rimozione cliccando su “Disinstalla”:



Attendere il termine della rimozione.

## 5. Primo utilizzo della CIE con il Middleware


Al primo utilizzo di una CIE, “CIE Middleware” richiede di effettuare un processo di verifica per assicurarsi che la carta sia valida e i dati contenuti in essa siano corretti. Questo processo viene eseguito solo una volta; al successivo utilizzo non sarà necessario ripetere questa operazione. Durante il processo è necessario inserire il PIN per esteso.

La procedura viene avviata la prima volta che si tenta di utilizzare la CIE per autenticarsi ad un servizio in rete attraverso il browser o può essere in alternativa avviata cliccando sull'app “CIE ID” nel menu applicazioni.

All'avvio di CIE ID viene visualizzata una pagina di benvenuto con una breve descrizione del software:



In seguito, sarà mostrato un memo degli strumenti necessari per l'utilizzo di CIE ID:



La schermata di Home è dedicata alla funzionalità di abbinamento della CIE:



Appoggiando la CIE sul lettore di smart card collegato alla postazione, digitando il PIN e selezionando il tasto “abbina” si avvia la procedura. È necessario fornire il PIN per esteso, digitando tutte e 8 le cifre. A seguito dell’abbinamento sarà necessario sollevare e poggiare la carta nuovamente sul lettore, prima di iniziare la navigazione e qualunque autenticazione con la CIE. Non sarà più necessario infine digitare tutte e 8 le cifre del PIN, ma verranno richieste solo le ultime 4.




Al termine della procedura, la CIE sarà abilitata all’uso e verrà visualizzata la seguente schermata. Cliccare su OK per terminare.






MINISTERO  
DELL'INTERNO



La sezione “Home” ora visualizzerà le informazioni della CIE appena associata:



## 6. Accesso ad un servizio mediante il browser e la CIE


La CIE può essere utilizzata per accedere ai servizi online erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, che accettano la modalità di autenticazione mediante Carta di identità elettronica.

La procedura di autenticazione richiede sempre l’inserimento del PIN e, sulla base del browser utilizzato può richiedere delle operazioni di configurazione aggiuntiva, come descritto nei paragrafi seguenti.


### 6.1 MS Internet Explorer, MS Edge, Chrome e Opera

L’autenticazione tramite CIE su Internet Explorer (fino alla versione 11 e Edge), su Chrome e su Opera non richiede alcuna operazione di configurazione aggiuntiva a quanto descritto nei paragrafi precedenti.


Appoggiare la CIE sul lettore smart card e digitare l’indirizzo del servizio a cui si vuole accedere nella barra degli indirizzi del browser. Se è la prima volta che si procede all’utilizzo della CIE con il browser, verrà avviata la procedura descritta nel paragrafo 5. Nel caso si sia già effettuata la procedura di primo utilizzo della CIE o dopo averla in ogni caso completata, verrà richiesto quale certificato utilizzare per l’autenticazione. Selezionare il certificato CIE, riconoscibile dal codice fiscale del titolare, e premere OK.



Su Chrome e Opera la finestra di selezione del certificato è la seguente:




Confermato il certificato da utilizzare, verrà richiesto di immettere il PIN della CIE.




Digitare le ultime 4 cifre del PIN, premere su OK e attendere qualche secondo (la finestra di richiesta PIN non scompare immediatamente). L'applicazione dovrebbe riconoscere correttamente l'utente e consentire l'accesso al servizio.


Nel caso in cui venga inserito un PIN errato viene visualizzata una finestra di errore in cui è specificato il numero rimanente di tentativi di inserimento PIN prima del blocco:



Se il PIN viene sbagliato per 3 volte consecutive quest'ultimo viene bloccato per sicurezza.



In tal caso, è possibile procedere al suo sblocco utilizzando il PUK e cliccando sull'avviso che compare nell'area di notifica in basso a destra.




Consultare il paragrafo §7.3 Sblocco per ulteriori dettagli in merito alla procedura di sblocco PIN.


## 6.2 Firefox

Per utilizzare la CIE con il browser Firefox è necessario apportare a quest'ultimo una configurazione diversa, attenendosi ai passi sottostanti.


Accedere alla sezione “Opzioni” del browser:



Selezionare la scheda “Avanzate”, quindi la scheda “Certificati”




Cliccare su “Dispositivi di sicurezza”.




Cliccare su “Carica” e inserire le seguenti informazioni:


- Nome modulo: Middleware CIE
- Nome file modulo: C:\Windows\System32\CIEPKI.dll




Se è la prima volta che si utilizza la CIE, verrà richiesto di completare la procedura di prima registrazione riportata nel paragrafo 5. Se tutto va a buon fine, il modulo comparirà nella lista di sinistra, con l'elenco dei lettori di smart card installati sul computer:



Appoggiando la CIE sul lettore questa verrà riconosciuta dal browser e verranno visualizzate delle informazioni.




Per verificare la corretta installazione tornare alla scheda “Avanzate”, e, lasciando la CIE appoggiata sul lettore, cliccare su “Certificati”. Verrà richiesto il PIN della CIE. Digitare le ultime 4 cifre del PIN e premere su OK.



Dialog box titled "Password richiesta" (Password required). It contains a question mark icon and the text "Inserire la password principale per CIE 123456789000." (Enter the main password for CIE 123456789000.). Below the text is a password input field with four dots. At the bottom are two buttons: "OK" and "Annulla" (Cancel).

Nella scheda “Certificati Personali” comparirà il certificato di autenticazione dell’utente, riconoscibile dal codice fiscale.



Window titled "Gestione certificati" (Certificates management). It has a tabbed interface with "Certificati personali" (Personal certificates) selected. Below the tabs, it says "Sono presenti certificati rilasciati dalle seguenti organizzazioni che attestano la propria identità:" (There are certificates issued by the following organizations that attest to your identity:). A table displays the certificates:

Nome certificato	Dispositivo di sicurezza	Numero seriale	Termina il	
RSSBNC64T70G677R/123456789012	RSSBNC64T70G677R/123456789012 CIE 123456789012	64	30 dicembre 2022	


At the bottom are buttons: "Visualizza..." (View...), "Salva..." (Save...), "Salva tutto..." (Save all...), "Importa..." (Import...), "Elimina..." (Delete...), and an "OK" button.

La configurazione a questo punto è stata eseguita correttamente. All’avvio successivo di Firefox non sarà necessario ripetere questa operazione.


Per utilizzare la CIE nell’accesso ad un servizio erogato da una Pubblica Amministrazione, appoggiare la carta sul lettore smart card e digitare l’indirizzo del servizio a cui si vuole accedere nella barra degli indirizzi del browser Firefox.



All'avvio della connessione verrà richiesto il PIN della CIE. Inserire le ultime 4 cifre del PIN.



Verrà poi richiesto quale certificato utilizzare per l'autenticazione client. Selezionare il certificato CIE, riconoscibile dal codice fiscale del titolare, e premere OK.



L'applicazione dovrebbe riconoscere correttamente l'utente e consentire l'accesso al servizio desiderato.

**Attenzione: nel caso in cui venga inserito un PIN errato o il PIN sia bloccato, Firefox non restituisce alcun messaggio d'errore all'utente, ma ripropone la finestra di inserimento PIN. Verificare accuratamente il PIN inserito per evitare il blocco accidentale della CIE.**



Consultare il paragrafo §7.3 Sblocco per ulteriori dettagli in merito alla procedura di sblocco PIN.

## 7. Gestione del PIN utente




### 7.1 Dov'è il PIN utente?

I codici PIN e PUK vengono comunicati al titolare della CIE in due parti. La prima parte durante la richiesta del documento presso gli uffici comunali. La seconda parte si trova sul foglio di accompagnamento a cui è attaccata la CIE, all'interno della busta sigillata che il cittadino riceve a casa o ritira al Comune.

Prima parte del PIN:

	
Prima metà del PIN	
<b>1234</b>	
Prima metà del PUK	
<b>8765</b>	

Seconda parte del PIN:

	
<p>Le invio, allegata alla presente, la Carta di Identità Elettronica che costituisce documento di identificazione e, salva l'indicazione "NON VALIDA PER L'ESPATRIO", anche di viaggio in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ed in quelli che hanno aderito a specifici accordi con lo Stato Italiano.</p>	
	
<b>PIN</b>	<b>5678</b>
<b>PUK</b>	<b>4321</b>

In questo caso il PIN completo è **12345678** e il PUK è **87654321**.


In seguito all'abilitazione verranno sempre richieste **solo le ultime 4 cifre del PIN**. Nel caso in esempio **5678**.

## 7.2 Cambio


Il PIN della CIE può essere modificato per intero (tutte e 8 le cifre) con un nuovo PIN che il titolare può ricordare più facilmente. Per cambiare il PIN, appoggiare la CIE sul lettore di smart card, avviare CIE ID e accedere alla sezione “Cambia PIN”:




Inserire tutte e 8 le cifre del PIN attuale della CIE e digitare 2 volte le 8 cifre del nuovo PIN per evitare che, a causa di errori di digitazione, il PIN venga impostato ad un valore diverso da quello desiderato; infine confermare cliccando su “Cambia PIN”.



Nel caso in cui la seconda digitazione del PIN non corrisponda alla prima, l'applicazione si blocca con un avviso all'utente. Se il PIN iniziale è invece digitato correttamente per due volte, avviene il cambio e viene mostrata la finestra di conferma seguente.



Se il PIN iniziale non corrisponde a quello digitato verrà visualizzata una schermata di errore in cui è specificato il numero di tentativi rimanenti prima di bloccare il PIN.



In caso di blocco del PIN è necessario procedere allo sblocco tramite il PUK. Consultare il paragrafo §7.3 Sblocco per ulteriori dettagli in merito alla procedura di sblocco PIN.

### 7.3 Sblocco


In caso di blocco del PIN questo deve essere sbloccato e reimpostato inserendo il PUK.

Per sbloccare una carta appoggiare la CIE sul lettore di smart card, avviare CIE ID e accedere alla sezione "Sblocca Carta"; inserire il PUK della CIE, inserire il nuovo PIN e ripeterlo per conferma:




Verranno chieste tutte le 8 cifre di un nuovo PIN. Inserire il nuovo PIN e premere OK. Il nuovo PIN deve essere digitato 2 volte per evitare che a causa di errori di digitazione esso venga impostato ad un valore diverso da quello desiderato.


Se il PUK iniziale è stato digitato correttamente, il PIN viene sbloccato e impostato al nuovo valore. All'utente viene mostrata la finestra di conferma seguente.



Nel caso in cui la seconda digitazione del PIN non corrisponda alla prima, l'applicazione si blocca con un avviso all'utente:



Se il PUK non corrisponde a quello digitato, viene visualizzata una schermata di errore in cui è specificato il numero di tentativi rimanenti prima di bloccare il PUK.



**ATTENZIONE:** In caso di blocco del PUK non sarà possibile procedere né al suo sblocco né a quello del PIN.