

画面設計図

ログイン画面

フィットネスログ

メールアドレス

test@test.com

パスワード

●●●●●●●●


ログイン

[アカウント登録](#)


ログイン成功ならホーム画面に飛ぶ
失敗ならログイン画面に戻る

アカウント登録画面に飛ぶ


アカウント新規登録画面



ホーム画面




目標一覧画面



目標確認/編集画面



目標確認/編集画面(削除確認ダイアログ表示)



目標新規登録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

目標* 毎日5000歩歩く

メモ

期限: 2025/〇/31 ▼

無期限 ☐

ホーム画面にToDo表示 ☐

登録

キャンセル

目標一覧画面にて新規登録を選択
⇒目標新規登録画面へ遷移

目標は必須
必須項目には*

メモがあれば入力

無期限の場合はチェック
期限を設定する場合はプルダウンで日付を選択
どちらかしか選択できない

ホーム画面にToDo表示させたい場合はチェック

目標を登録し一覧画面へ戻る

登録しない場合はキャンセル⇒
目標一覧画面へ戻る

予定新規登録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧 お気に入り マイページ▼

運動の種類* ヨガ

メモ

開始: 2025/○/6 11:00 ▼

終了: 2025/○/6 12:00 ▼

ホーム画面にToDo表示 ☐

登録

キャンセル

カレンダーの日付を選択して予定新規登録画面を表示

運動の種類は必須
必須項目には*

メモがあれば入力

プルダウンで日時を選択

ホーム画面にToDo表示させたい場合はチェック

予定を登録し一覧画面へ戻る

登録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

予定確認/編集画面



予定確認/編集画面(削除確認ダイアログ表示)



運動記録画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

実施した運動 ピラティス ▼

お気に入り追加 ☐

メモ

開始: 2025/○/6 11:00 ▼

終了: 2025/○/6 12:00 ▼

頑張り度: ☆☆☆☆☆

登録

キャンセル

ホーム画面のToDoへのチェックまたは
カレンダーの過去日付を選択して運動記録画面表示

プルダウンでお気に入り登録している運動を
呼び出せる、新規登録も可能

お気に入りへ追加する場合はチェック

プルダウンで日時を選択

実施した運動の負荷を5段階で入力
自分が感じた負荷でOK

運動記録を登録しホームへ戻る

登録しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

運動記録確認/編集画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧 お気に入り マイページ▼

実施した運動 ジム ▼

お気に入り追加 ☒

メモ

開始: 2025/○/2 19:00 ▼

終了: 2025/○/2 20:00 ▼

運動の負荷: ★★★★★

完了

削除

キャンセル

カレンダーの過去日付で予定が入っている日を選択⇒
運動記録確認/編集画面を表示

プルダウンで日時を選択

選択すると星の色が変わる

削除を確認するダイアログが表示される

編集しない場合はキャンセル⇒
ホームへ戻る

運動記録の編集が完了し、
ホームへ戻る

運動記録確認/編集画面(削除確認ダイアログ表示)



お気に入り管理画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

お気に入り管理

ジム

削除

ランニング

削除

ウォーキング

削除


ホームへ戻る

お気に入り管理を選択⇒
お気に入り管理画面を表示

削除ボタンを選択すると
削除を確認するダイアログが表示

お気に入りの確認が完了し、
ホームへ戻る

お気に入り管理画面（削除確認ダイアログ表示）



メールアドレス変更画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧お気に入りマイページ▼

メールアドレス変更
パスワード変更

現在のメールアドレス

新しいメールアドレス

変更

ホームへ戻る

アカウント設定を選択⇒
プルダウンにてメールアドレス変更画面表示

変更成功ならホーム画面へ遷移
失敗ならエラーメッセージを表示

変更を行わず、ホームへ戻る

パスワード変更画面

フィットネスログ

ログアウト

目標一覧

お気に入り

マイページ▼

メールアドレス変更
パスワード変更

現在のパスワード

●●●●●●●●

新しいパスワード

●●●●●●●●

パスワード再入力

●●●●●●●●

変更

ホームへ戻る

アカウント設定を選択⇒
プルダウンにてパスワード変更画面表示

変更成功ならホーム画面へ遷移
失敗ならエラーメッセージを表示

変更を行わず、ホームへ戻る