





機能仕様





- ・ 10円、50円、100円、500円のみ投入可能とする
上記以外が 入力された場合、「10円、50円、100円、500円のみ投入可能」と表示
- ・ 金額を入力する度に合計金額を表示する
例：「現在の投入金額は300円です」
- ・ 「0」を入力することで、金額入力を終了し購入可能商品が表示される
- ・ 投入金額が100円未満の場合は、「購入できる商品がありません。再度お金を投入して下さい」と表示し、金額入力画面に戻る
- ・ 投入合計金額が、
100円の場合、1.水(100円)
200円の場合、1.水(100円) 2.お茶(200円)
300円の場合、1.水(100円) 2.お茶(200円) 3.コーラ(300円)
以上のように表示する
- ・ 購入する商品の番号を入力することで購入が完了し、おつりが表示され、終了する
- ・ 表示されていない商品番号を入力すると
「表示されている商品の番号を入力してください」 + 「投入金額」を再度表示し、
入力を受けつける
正しく商品番号が入力されたらおつりが表示され、終了する











検証仕様

番号	テスト内容	テスト結果
1	アプリを実行すると「金額を入力して下さい」と表示される	○
2	コインが投入できる	○
3	10円、50円、100円、500円以外のコインを投入すると、「10円、50円、100円、500円しか投入できません。」と表示される	○
4	コインを投入する度に「現在の投入金額は〇〇です。」と合計金額が表示される	○
5	0を入力すると金額投入画面が終了する	○
6	合計投入金額が100円未満の場合は「購入できる商品がありません。再度お金を投入して下さい」と表示され再度コイン投入画面へ戻る	○
7	合計投入金額が100円以上、200円未満の場合は「1.水(¥100)」と表示される	○
8	合計投入金額が200円以上、300円未満の場合は「1.水(¥100)」 「2.お茶(¥200)」と表示される	○
9	合計投入金額が300円以上の場合は「1.水(¥100)」 「2.お茶(¥200)」 「3.コーラ(¥300)」と表示される	○
10	合計投入金額が100円以上、200円未満で「1」を入力した場合、「投入金額－100円」がおつりとして表示されアプリが終了する	○
11	合計投入金額が200円以上、300円未満で「1」を入力した場合、「投入金額－100円」がおつりとして表示されアプリが終了する	○
12	合計投入金額が200円以上、300円未満で「2」を入力した場合、「投入金額－200円」がおつりとして表示されアプリが終了する	
13	合計投入金額が300円以上で「1」を入力した場合、「投入金額－100円」がおつりとして表示されアプリが終了する	○
14	合計投入金額が300円以上で「2」を入力した場合、「投入金額－200円」がおつりとして表示されアプリが終了する	○
15	合計投入金額が300円以上で「3」を入力した場合、「投入金額－300円」がおつりとして表示されアプリが終了する	○
16	表示されていない商品の番号を入力すると「表示されている商品の番号を入力してください」と表示され再度購入可能な商品が表示される画面に戻る	○