

В данной справке приведен перечень макросов, разработанных сотрудниками отдела ОУАЭО. Дополнения и исправления приветствуются.

Инструкции по запуску и установке макросов содержатся в приложении.

## 1. AUTOCAD

Доступные макросы (состоят из подпрограмм (выделены отступом), встроенных в **модули** (выделены жирным)):

<b>Align</b>	Внимание! Для работы данного модуля необходимо, чтобы текст был выделен (можно вместе с другими элементами чертежа)
FullAlign	Вызов формы полного управления выравниванием и положением текста на чертеже
QuickVAlign	Выравнивание текста в одну линию по вертикали по средней координате левого края текста
QuickHAlign	Выравнивание текста по вертикали с заданным интервалом по высоте
QuickHAlignVar	Выравнивание текста по вертикали с введенным интервалом по высоте
<b>Cleaning</b>	
Purge	Очистка всех автокадовских файлов в папке от неиспользуемой информации (пустые слои и стили, <b>*new* фильтры слоев</b> )
<b>Numbering</b>	
ClampNumbering	Вызов формы для автоматического заполнения клеммника Внимание! Текст, который будет заменен на номера клемм, должен быть выделен (можно вместе с линиями и другими элементами чертежа)
<b>Replace</b>	
ReplaceDefault	Вызов формы автоматической замены до 4 строк текста во всех чертежах в папке
<b>Copy</b>	
TextMultiCopy	Копирует несколько "строк" однострочного текста, соединяя их в одну
TextMultiCopyCRLF	Копирует несколько "строк" однострочного текста, соединяя их в одну и добавляя перевод строки в соответствии с исходным разбиением на строки

## 2. MICROSOFT WORD

Доступные макросы:




PrintCurrentPage	Печатает текущую страницу на принтере по умолчанию в лотке по умолчанию
TableCellsMerge	Объединяет ячейки с одинаковыми значениями в столбце. Перед началом работы курсор нужно перевести в столбец, ячейки которого нужно объединить.
TableSetColWidth	Устанавливает заданную в тексте программы размеры столбцов по ширине. Перед началом работы курсор нужно перевести в первый столбец. Нужные размеры можно задать нажав <i>Alt+F11</i> , выбрав модуль TableSetColWidth и отредактировав шаблон (ColumnsCount – число столбцов, ColWidth(0) – ширина первого столбца и т.д.)
TextAbbrevSearch	Поиск аббревиатур в тексте. Результат сохраняется в текстовом файле, определенном пользователем.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструкции по установке и запуску макросов.

### 1. AUTOCAD

Для запуска макроса необходимо выполнить следующие действия:

Пункт	Действие	Примечание
1. Загрузить макросы	 Tools>Macro>Load Project... файл <b>AutoCAD Macro.dvb</b>	Актуальная версия файла находится по адресу <a href="\\Server05\BKP3\OYAEO\_СПРАВКА\Программы\Макросы\AutoCAD Macro 1.0">\\Server05\BKP3\OYAEO\_СПРАВКА\Программы\Макросы\AutoCAD Macro 1.0</a>
2. Запустить макрос	 Tools>Macro>Macros или  Alt + F8	Макросы в списке отображаются в виде <b>имя модуля.имя подпрограммы</b>

 - текстовое меню /  - ввод с клавиатуры




Имеется возможность автоматической загрузки файла с макросами. Для этого нужно зайти в меню *Tools>Load application> кнопка Contents (Startup Suite)>Add...* и ввести путь к файлу с макросами.

Имеется возможность добавить часто используемые макросы на кнопку на панели инструментов. Для этого нужно:

Пункт	Действие	Примечание
1. Добавить кнопку	Добавить на панель инструментов новую кнопку	
2. Отредактировать кнопку	В свойствах кнопки в поле «Macro associated...» нужно написать <b>^C^C_-vbarun имя модуля.имя подпрограммы</b>	

### 2. MICROSOFT WORD

Для запуска макросов необходимо:

Пункт	Действие	Примечание
1. Открыть файл	Открыть файл <b>WordMacro.dot</b>	Актуальная версия файла находится по адресу <a href="\\Server05\BKP3\OYAEO\_СПРАВКА\Программы\Макросы\WordMacro 1.0">\\Server05\BKP3\OYAEO\_СПРАВКА\Программы\Макросы\WordMacro 1.0</a>
2. Загрузить макросы	 Сервис>Шаблоны и надстройки...> кнопка Организатор... > Макросы	Нужно выбрать в левой панели шаблон WordMacro и скопировать макросы в шаблон Normal.dot
3. Запустить макрос	 Сервис>Макрос>Макросы или  Alt + F8	

После выполнения шагов 1 и 2 макросы автоматически добавятся в автозагрузку и в дальнейшем их можно будет вызвать используя только шаг 3.