

eNSP

V100R003C00SPC100

软件安装指南

文档版本 01

发布日期 2019-3-4

华为技术有限公司





版权所有 © 华为技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<http://enterprise.huawei.com>

客户服务电话： 400-822-9999

前言

概述

本文档主要说明 eNSP 功能特性的变更以及与配套软件配套关系。






读者对象

本文档主要适用于以下工程师：

- 华为及代理商技术支持工程师
- 企业用户维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	用于警示紧急的危险情形，若不可避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 警告	用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。
 小心	用于警示潜在的危险情形，若不可避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。
 注意	用于传递设备或环境安全警示信息，若不可避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。
 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。



修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 01(2019-3-4)

第一次正式发布。



目 录

前 言	ii
1 系统配置要求	6
1.1 单机版	6
1.2 多机版	7
2 软件安装	8



1

系统配置要求

1.1 单机版

项目	最低配置	推荐配置	扩展配置
CPU	双核 2.0GHz 或以上	双核 2.0GHz 或以上	双核 2.0GHz 或以上
内存(GB)	2	4	4+n(n>0)
空闲磁盘空间(GB)	2	4	4
操作系统	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10
VirtualBox	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2
最大组网设备数(台)	10	24	24+10*n



1.2多机版

	项目	最低配置	推荐配置	扩展配置
服务器端	CPU	双核 2.0GHz 或以上	双核 2.0GHz 或以上	双核 2.0GHz 或以上
	内存(GB)	2	4	4+n(n>0)
	空闲磁盘空间(GB)	2	4	4
	操作系统	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10
	VirtualBox	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2	xp/win7 VirtualBox 4.2.3 以上。 win10 VirtualBox 5.0-5.2
	最大组网设备数(台)	10	24	24+10*n
客户端	CPU	双核 2.0GHz 或以上	双核 2.0GHz 或以上	NA
	内存(GB)	1	2	
	空闲磁盘空间(GB)	0.1	0.2	
	操作系统	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	Windows XP Windows Server Windows 7 Windows 10	

说明：eNSP 上每台虚拟设备都要占用一定的资源。每台电脑支持的虚拟设备数，根据配置的不同而有差别。表格中，n 是整数，表示增加的内存大小。扩展配置的最大组网设备数可根据内存增加而扩展，最大为 50。

2 软件安装

操作步骤：

步骤一 双击安装程序文件，打开安装向导。

步骤二 选择“中文（简体）”，并单击“确定”，进入欢迎界面




步骤三 单击“下一步（N）”。





步骤四 设置安装的目录，单击“下一步（N）”。




步骤五 设置eNSP在开始菜单中显示的名称，单击“下一步（N）”。






步骤六 选择是否要在桌面创建快捷方式，单击“下一步（N）”。



步骤七 检测相关软件是否正常安装。


eNSP 的使用依赖 WinPcap, Wireshark 和 VirtualBox 的支持，安装 eNSP 之前请先到相应软件的官网下载安装包进行安装，VirtualBox 支持 v4.2.x - v5.2.x 版本。

如果您已安装该三款软件，那么单击“下一步（N）”继续。






如果您有任何一款依赖软件没有安装，则您无法继续进行安装，需要退出安装 eNSP，先安装该三款软件。



步骤八 确认安装信息后，单击“安装（I）”开始安装。





步骤九 安装完成后，若不希望立刻打开程序，可不选择“运行 eNSP”。单击“完成(F)”结束安装。

