




화면흐름도








NO	description
1	Login: Layer Pop-up Join: Layer Pop-up
2	Home : 메인 페이지로 이동 History, Best Seller, Book Select, Used Market Place : 준비중 팝업
3	베스트셀러(종합, 소설, 자기계발) top 5 슬라이드 쇼를 이용하여 자동 화면 전환
4	<>(이전페이지, 다음 페이지 이동) : 슬라이드 양 사이트에 화살표를 만들어서 페이지 이동 가능하게 만들 (평소에는 안보이게 설정, 해당 이미지에 커서를 hover하면 보이게 설정)
5	도형에 슬라이드 페이지를 연결, 해당 도형을 클릭하면 설정된 페이지로 이동
6	추후 중고장터 구축하면 최신글이 보일 수 있도록 구현할 예정 현재는 해당 페이지가 만들어지지 않았으므로 가상으로 테이블로 화면 설정
7	회사under 로고와 함께 정보 기재



NO	description
1	기존보다 글자를 크게 구현
2	모바일용 메뉴로 만들 Home 버튼이 기본 세팅으로 되어 있으며 메뉴 버튼 버튼 클릭하면 나머지 메뉴가 보이도록 구현
3	기존보다 사이즈를 작게 만들
4	기본보다 글자 폰트 작게 설정
5	회사under 로고만 노출시킴

기존 PC와 테블릿 화면의 차이는
로고가 사라지고
footer에 회사 정보와 소셜 이미지 사라지고
under 로고만 노출



아이디

1

비밀번호

2

Login

3

☒ 아이디를 기억하기

취소

4

비밀번호를 잃어버리셨나요? [비밀번호 찾기](#)

5

NO	description
1	아이디: 필수 입력 사항 입력사항이 하나라도 입력되지 않으면 누락되었음을 알리는 팝업 창과 함께 누락된 곳으로 포커스 이동
2	비밀번호: 필수 입력 사항 입력사항이 하나라도 입력되지 않으면 누락되었음을 알리는 팝업 창과 함께 누락된 곳으로 포커스 이동
3	로그인 버튼 : 입력사항이 하나라도 입력되지 않으면 누락되었음을 알리는 팝업 창과 함께 누락된 곳으로 포커스 이동, 정상적으로 아이디와 비밀번호 입력되면 로그인 성공 팝업창과 함께 메인페이지로 action
4	취소 버튼 : 누르면 메인 페이지로 이동

PC 테블릿 버전에서는 width는 900px,
모바일 용(700px 이하)으로는 90%으로 width 변경

모바일 용(700px 이하)으로는
취소가 100% 차지하고
그 밑으로 5번의 내용이 내려감



취소

비밀번호를 잃어버리셨나요? [비밀번호 찾기](#)

회원가입

아래의 필수사항을 누락하지 말고 모두 입력해주세요

아이디(필수)

1

비밀번호(필수)

1

비밀번호 재확인(필수)

1

이름(필수)

1

휴대전화(선택)

010

2

010
011
016
017
018
019

3

☒ 이용약관(필수), 개인정보 및 이용(필수), 광고 및 프로모션 알림 수신(선택) 모두 동의합니다.☒ 북프랜드 이용약관 동의(필수)

4

약관확인

5

☒ 북프랜드 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내(필수)

약관확인

☒ 광고 및 프로모션 등 SMS 수신 동의(선택)

6

취소

7

완료

NO description

아이디(필수), 비밀번호(필수), 비밀번호 재확인(필수), 이름(필수) : 필수 입력사항
 1 : 입력사항이 하나라도 입력되지 않으면 누락되었음을 알리는 팝업 창과 함께 누락된 곳으로 포커스 이동

휴대전화(선택) : 입력 선택사항
 2 앞의 3자리는 고정값이므로 010 기본값으로 설정, select를 이용하여 선택할 수 있도록 구현,
 모든 텍스트 박스는 number 형식,
 필수 입력사항과 달리 입력 선택사항은 기재 안하고 완료 버튼시 action 동작 가능

3 동의 모두 선택 토글키
 : 해당 체크박스를 클릭하면 아래의 3개의 체크박스가 모두 자동으로 토글(체크됨과 안됨이 토글됨)

4 동의 필수 체크박스
 : 필수 동의사항이 하나라도 체크되지 않으면 누락되었음을 알리는 팝업 창과 함께 누락된 체크박스로 포커스 이동

5 약관확인 버튼
 : 버튼키와 a 태그를 이용하여 약관 확인 가능,
 무조건 새창으로 확인할 수 있도록 구현

6 동의 선택 체크박스
 : 동의 체크박스를 선택하지 않아도 완료 버튼시 action 동작 가능

7 취소 버튼, 완료 버튼
 : 취소 버튼 클릭하면 메인페이지로 이동,
 완료 버튼 클릭하면 정상적으로 아이디와 비밀번호 입력되면 로그인 성공 팝업창과 함께 메인페이지로 action

PC 테블릿 버전에서는 width는 900px,
 모바일 용(700px 이하)으로는 90%으로 width 변경

모바일 용(700px 이하)으로는
 취소버튼과 완료버튼이 100% 차지하고
 휴대전화(선택) select와
 input number 타입은 화면에 맞게
 % 조절함



취소

완료