


EMC 量化终端无人值守设置说明

一、EMC 终端设置

1.1 选择默认登录【仿真交易】或【实盘交易】；**注意：**勾选自动登录




1.2 如需要加载量化，则【系统设置】勾选【自动加载量化交易】



二、设置 windows 定时任务

2.1 【我的电脑】右键【管理】打开计算机管理，在任务计划程序右边选择创建基本任务



2.2 输入名称

创建基本任务向导

创建基本任务

创建基本任务

触发器

操作

完成

利用该向导快速地为常见任务创建计划。有关更多高级选项或设置，例如多任务操作或触发器，请使用“操作”窗格中的“创建任务”命令。

名称(A):


描述(D):

< 上一步(B)


下一步(N) >

取消


2.3 下一步（自定义）设置触发器频率




2.4 下一步：设置触发具体时间




2.5 下一步：操作选择启动程序




2.6 下一步：选择程序启动路径



2.7 完成



2.8 查看定时任务：双击可进行修改




三、定时杀掉终端进程

终端不能重复登录，自动启动终端程序之前应自动杀掉已启动的终端程序；设置 exekill.bat 的时间应大于启动终端的时间。

3.1 bat 文件创建内容如下：


```
taskkill /f /im EMCTrade.exe
```




exekill.bat

3.2 创建定时任务


【我的电脑】右键【管理】打开计算机管理，在任务计划程序右边选择创建基本任务




3.2.3 下一步：设置触发具体时间



3.2.4 下一步：操作选择启动程序



3.2.5 下一步：选择程序启动路径



3.2.6 完成



摘要

创建基本任务

触发器

名称: kill终端进程

描述:

操作

启动程序

完成

触发器: 每日; 在每天的 15:03

操作: 启动程序; D:\WORK\Trade_Terminal\EMC_Tradetrminal\exekill.bat

☐ 当单击“完成”时, 打开此任务属性的对话框。

当单击“完成”时, 新任务将会被创建并添加到 Windows 计划中。

< 上一步(B) 完成(F) 取消

3.2.7 查看任务

计算机管理

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

计算机管理(本地)

- 系统工具
 - 任务计划程序
 - 任务计划程序库
 - 事件查看器
 - 共享文件夹
 - 本地用户和组
 - 性能
 - 设备管理器
 - 存储
 - 磁盘管理
 - 服务和应用程序

名称	状态	触发器
Adobe Acrobat Update Task	准备就绪	已定义多个触发器
EMC终端定时启动	准备就绪	在每天的 14:34
GoogleUpdateTaskMachineC...	准备就绪	已定义多个触发器
GoogleUpdateTaskMachineUA	准备就绪	在每天的 20:03 - 触发后, 在 1 天 期间每隔 1 小时 重复
kill终端进程	准备就绪	在每天的 15:03
McUpdaterModuleTask	正在运行	当任何用户登录时
MicrosoftEdgeUpdateTaskM...	准备就绪	已定义多个触发器
MicrosoftEdgeUpdateTaskM...	准备就绪	在每天的 8:03 - 触发后, 在 1 天 期间每隔 1 小时 重复

常规 触发器 操作 条件 设置 历史记录(已禁用)

名称: kill终端进程

位置: \

创建者: EM-4D7WZQ3\Administrator

描述: