




Normal Screen, PBO ve PAI





Display object list alanında kullanmış olduğumuz herhangi bir objeyi burada listelebiliyoruz.




Aynı zamanda listeyebildiğimiz gibi oluşturma da yapabiliyoruz;






SCREEN nedir?

İçerisine bir obje koyup, tanım girip ekran tasarlayıp kullanabildiğimiz yapıdır. Teknik olarak screen oluşmadan, ekrana gelmeden önce PBO yapısı mevcuttur. Screen'den sonra ise yönetebileceğimiz alanlar için olan PAI mevcuttur.




ÇIKTIDAN ÖNCE SÜREÇ (PBO), önceki ekranın PAI işleminden sonra ve mevcut ekran görüntülenmeden önce otomatik olarak tetiklenir. Ekranın PBO işlemlerini bu blokta programlayabilirsiniz. PBO işleminin sonunda ekran görüntülenir.


GİRİŞTEN SONRA İŞLEM (PAI), kullanıcı ekranda bir işlev seçtiğinde tetiklenir. Bu blokta ekranın PAI işlemlerini programlayabilirsiniz. PAI'nin sonunda.




GUI Status: Oluşturulmak istenen menubar, toolbar gibi yapıların yönetileceği kısım.
GUI Title: Screen'a vermek istediğimiz tanım.




Burada subscreen iç içe ekranları oluşturabileceğimiz alan, modal dialog box ise popup şeklinde çıkartılabilecek ekranların tasarlanacağı alan.



Ekranımızı tasarlayacağımız yer;





Asagida goruldugu gibi simdiye kadar create yaparaktan status ve title olusturup bunun isimlerini module status altında belirttik. Bu kısım PBO'ydu. Ardından ekran geldikten sonra da şimdilik sadece geri gelmeyi aktif edeceğimiz &BACK kısmını da status'u olustururken tabloyu açarak yaptık. Ardından ismini vermiş olduğumuz STATUS_0100 yazısını da SET PF-STATUS 'STATUS_0100'. Kısmina vererek ekranı açtığımız zaman geri gelmemizi. kolaylaştıran yapıyı da kurmuş olduk.

```

REPORT z_bk_egt_013.

START-OF-SELECTION.

    CALL SCREEN 0100.
*-----*
* Module STATUS_0100 OUTPUT
*-----*
*
*
*-----*
MODULE status_0100 OUTPUT. "Screen ekrana gelmeden calisacak kisim. GUI Status, GUI Title.
    "Status, menubar ve toolbar gibi aktif edip kullanip aktif etmemizi saglayan yapi.
    "Title ise, baslik gibi dusunulebilir.
    SET PF-STATUS 'STATUS_0100'.
    SET TITLEBAR 'TITLE_0100'.
ENDMODULE.
*-----*
* Module USER_COMMAND_0100 INPUT
*-----*
*
* text
*-----*
MODULE user_command_0100 INPUT. "Screen ekrana geldikten sonra calisacak kisim.
    IF sy-ucomm EQ '&BACK'.
        LEAVE TO SCREEN 0.
    ENDIF.
ENDMODULE.

```

