

Manual Instalación y Configuración



Manual Instalación y Configuración	1
Requisitos	1
Instalar Java 8	1
Descargar e Instalar	2
Permisos de ejecución	3
Configuración	4
Agregar permiso al Firewall de Windows	4
Configurar modo de ejecución	4
Configurar Base de datos	5
Configurar Directorio de Recursos	5
Validar licencia	6
Registro del usuario	6
Activar la licencia	7
Crear Usuario Administrador	7

Requisitos

Instalar Java 8

Descargar de la página Oficial [Oracle](https://www.oracle.com/technetwork/java/javase-downloads-1344922.html)


Seleccionar la opción de **Accept License Agreement** para que le permita descargar

Java SE Runtime Environment 8u181		
You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software.		
<input checked="" type="radio"/> Accept License Agreement <input type="radio"/> Decline License Agreement		
Product / File Description	File Size	Download
Linux x86	64.49 MB	jre-8u181-linux-i586.rpm
Linux x86	80.4 MB	jre-8u181-linux-i586.tar.gz
Linux x64	61.45 MB	jre-8u181-linux-x64.rpm
Linux x64	77.43 MB	jre-8u181-linux-x64.tar.gz
Mac OS X x64	74.58 MB	jre-8u181-macosx-x64.dmg
Mac OS X x64	66.23 MB	jre-8u181-macosx-x64.tar.gz
Solaris SPARC 64-bit	52.31 MB	jre-8u181-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	50.09 MB	jre-8u181-solaris-x64.tar.gz
Windows x86 Online	1.81 MB	jre-8u181-windows-i586-iftw.exe
Windows x86 Offline	61.55 MB	jre-8u181-windows-i586.exe
Windows x86	64.86 MB	jre-8u181-windows-i586.tar.gz
Windows x64	68.47 MB	jre-8u181-windows-x64.exe
Windows x64	68.94 MB	jre-8u181-windows-x64.tar.gz

Windows 32 bits:

Windows x86 Offline	61.55 MB	 jre-8u181-windows-i586.exe
---------------------	----------	--

Windows 64 bit:

Windows x64	68.47 MB	 jre-8u181-windows-x64.exe
-------------	----------	---

Descargar e Instalar


1. Ingresar a la página oficial de Codefac www.cf.codesoft-ec.com.
2. Buscar la opción que dice **descargue Codefac-Lite**.

Beneficios


- Información eficiente y de calidad
- Ahorro de costes de impresión, papel, envío postal y almacenamiento.
- Eliminación de espacio físico para archivo. El archivo electrónico es más ágil y seguro.
- Administración estadística, informe de ventas.
- Ahorro de tiempo y errores con automatizaciones de procesos.

 Descargue CODEFAC-LITE!

3. Hacer doble click y abrir el instalador , y presionar ejecutar



4. Si aparece la siguiente pantalla presionar **SI**



5. Presionar siguiente e instalar




6. Ejecutar el programa buscando en el escritorio el siguiente icono


Permisos de ejecución

Para el correcto funcionamiento en Windows es recomendable configurar la versión de Java a ejecutar.


1. Dar click derecho sobre el icono de Codefac
2. Elegir la opción “Elegir otra aplicación ”



3. Elegir la opción **más aplicaciones**



4. Buscar el archivo **javaw.exe** que se encuentra en la carpeta de archivos de programa dentro de la carpeta **java**.




5. Cuando se seleccione el archivo **javaw** presionar el botón **aceptar**

Configuración

Agregar permiso al Firewall de Windows

Si aparece este mensaje al ejecutar el software deben elegir la opción de **Redes privadas** como se muestra en la imagen.



Configurar modo de ejecución

Seleccionar el modo de ejecución de preferencia escoger **Servidor y Cliente** si es un **usuario gratuito**.



Servidor: Este modo es para **usuarios de pago** cuándo van a usar el software en varias máquinas y tiene que configurar 1 sola máquina como servidor.

Cliente: Este modo es para **usuarios de pago** que usan el software en varias máquinas como clientes.

Servidor y Cliente: Este modo es para **usuarios de pago y gratuitos**, y se debe seleccionar cuando van a utilizar 1 sola máquina.

Configurar Base de datos

Ingresar un nombre de usuario y una contraseña para la base de datos y presionar aceptar

Credenciales **Registrar Credenciales**

Registrar Credenciales Base de Datos



Estos datos son muy importantes para proteger la información de su empresa o negocio

Usuario:

Clave:

Repetir Clave:


Nota: Esta información es de suma importancia guardar para que pueda **recordar**, porque son el **necesarios** si se tiene que **recuperar la información** o brindar soporte .

Configurar Directorio de Recursos

En esta pantalla se recomienda seleccionar **NO**


Si elige la opción de SI, el software le permitirá buscar un directorio personalizado donde se van a grabar los comprobantes electrónicos.

Si elige NO, automáticamente se crea un directorio en la carpeta de su usuario donde se guardará la información.



Validar licencia

Si se ejecuta la siguiente pantalla es normal porque aun no se ha configurado la licencia, solo debe presionar **Aceptar**.



En la siguiente pantalla se debe ingresar los datos del usuario registrado , si aún no tiene creado un usuario presionar donde dice **Registrarse Aquí**.

Registro del usuario

1. En el formulario de registro debe proceder a llenar toda la información requerida, y presionar enviar.

2. Al correo que se registró se va enviar un mensaje para terminar el registro.

Activar la licencia

En la pantalla de verificación de usuario ingresar con el correo y la clave registrada

Revisar que la información de la licencia es la correcta y número de máquinas, y módulos.

The screenshot shows a software window with three tabs: 'Verificar Usuario', 'Registrar Licencia', and 'Actualizar Licencia'. The 'Registrar Licencia' tab is active. It contains a 'Datos Licencia' section with the following information: 'Tipo licencia: GRATIS', 'Número Usuarios: 1', and 'Número Máquinas: 1'. Below this is a section for user credentials with labels 'Usuario:' and 'Clave:' followed by input fields. The 'Clave' field is masked with dots. At the bottom, there is a note: 'Nota: Si no modifica sus credenciales, sus datos de acceso serán los mismos'. Two buttons are at the bottom: 'Salir' (with a red X icon) and 'REGISTRAR' (with a green checkmark icon).

Crear Usuario Administrador

Para crear el **usuario para administrar** se tiene que llenar el campo de **usuario y clave** , si no se modifican estos campos por defecto el usuario y la clave serán los ingresados en la página web de Codefac.

This form consists of two labels, 'Usuario:' and 'Clave:', each followed by an input field. The 'Clave' input field is masked with dots.

Nota: Si no modifica sus credenciales, sus datos de acceso serán los mismos

.Y por último presionar en **Registrar**.