

translate
(0.1.0)

SetDefaultLanguage (INTENT_1)	
PARAMETERS	LANG
EXAMPLES	en-US ——— change default language to (italian)[LANG]
	es-ES ——— cambiar el idioma predeterminado a (italiano)[LANG]
	pl-PL ——— zmień domyślny język na (włoski)[LANG]

SetDefaultLanguageToLanguage (INTENT_2)	
PARAMETERS	LANG
EXAMPLES	en-US ——— change default input language to (turkish)[LANG]
	es-ES ——— cambiar el idioma de entrada predeterminado a (turco)[LANG]
	pl-PL ——— zmień domyślny język wprowadzania na (turecki)[LANG]

TranslateText (INTENT_3)	
PARAMETERS	TEXT
EXAMPLES	en-US ——— translation of (czy to jest w moim rozmiarze)[TEXT]
	es-ES ——— traducción de (do you have this in my size)[TEXT]
	pl-PL ——— przetłumacz mi (ok i'll take it)[TEXT]

TranslateTextToLanguage (INTENT_4)	
PARAMETERS	TEXT
	TRG_LANG
EXAMPLES	en-US ——— translation of (i am an american citizen)[TEXT] to (polish)[TRG_LANG]
	es-ES ——— traducción de (west)[TEXT] a (polaco)[TRG_LANG]
	pl-PL ——— jakie jest tłumaczenie na (polski)[TRG_LANG] zdania (i'll call the police)[TEXT]

TranslateTextFromLanguageToLanguage (INTENT_5)	
PARAMETERS	TEXT
	SRC_LANG
	TRG_LANG
EXAMPLES	en-US ——— translate (i need an english-language newspaper)[TEXT] from (english)[SRC_LANG] to (polish)[TRG_LANG]
	es-ES ——— cómo es (i need an english-language newspaper)[TEXT] traducido de (inglés)[SRC_LANG] a (polaco)[TRG_LANG]
	pl-PL ——— tłumaczenie (do you ship overseas)[TEXT] z (angielskiego)[SRC_LANG] na (niemiecki)[TRG_LANG]

TranslateTextFromLanguageToLanguageWithEngine (INTENT_6)	
PARAMETERS	TEXT
	SRC_LANG
	TRG_LANG
	TRANSLATOR
EXAMPLES	en-US ——— translate (wednesday)[TEXT] from (english)[SRC_LANG] to (polish)[TRG_LANG] with (yandex)[ENGINE]
	es-ES ——— cómo es (i need an english-language newspaper)[TEXT] traducido de (inglés)[SRC_LANG] a (polaco)[TRG_LANG] con (yandex)[TRANSLATOR]
	pl-PL ——— tłumaczenie (i need a razor)[TEXT] z (angielskiego)[SRC_LANG] na (polski)[TRG_LANG] przy użyciu (yandex)[ENGINE]

TranslateToLanguage (INTENT_7)	
PARAMETERS	TRG_LANG
EXAMPLES	en-US ——— translate to (polish)[TRG_LANG]
	es-ES ——— traduce a (español)[TRG_LANG]
	pl-PL ——— tłumacz na (tajski)[TRG_LANG]

TranslateTextFromLanguage (INTENT_8)	
PARAMETERS	TEXT
	SRC_LANG
EXAMPLES	en-US ——— translate (please clean my room)[TEXT] from (english)[SRC_LANG]
	es-ES ——— cómo se traduce (please clean my room)[TEXT] de (inglés)[SRC_LANG]
	pl-PL ——— tłumacz (orange)[TEXT] z (angielskiego)[SRC_LANG]

DetectLanguage (INTENT_9)	
PARAMETERS	TEXT
EXAMPLES	en-US ——— language of (chce wynajac samochod)[TEXT]
	es-ES ——— el idioma en el que (lunch)[TEXT]
	pl-PL ——— w jakim to języku (i want to rent a car)[TEXT]