

TmaxOS 업데이트 진행 방법 가이드

TmaxOS 최신 버전을 사용하기 위한 업데이트 기능 및 전사전환 3.2.8에서 최신 버전으로 업데이트 방법을 설명 드립니다.


TmaxOS 업데이트는 현재 버전과 서버에 업로드 된 버전을 비교하여 업데이트를 수행합니다. 버전에서 Checkpoint 버전 존재 여부에 따라 가장 최신 버전으로 업데이트 되거나, 중간 버전인 Checkpoint 버전으로 업데이트가 되기도 합니다. Checkpoint 버전이란 사용자가 설치된 버전에서 최신 버전으로 가기 전 반드시 거쳐야 하는 버전입니다. Checkpoint 버전이 존재하는 경우 최신 버전으로 업데이트 하기 위해 제어판 > TmaxOS 업데이트 메뉴에서 [업데이트]를 한번 더 진행하여야 합니다.

현재 TmaxOS 3.2.8 버전에서 Checkpoint 3.2.15 버전이 존재하며, 가장 최신 버전인 3.2.34 버전으로 업데이트 진행방법에 대하여 설명 드립니다.


주의사항 : TmaxOS 업데이트를 위해서는 반드시 네트워크가 연결되어야 합니다.

1. [제어판] > [TmaxOS 업데이트] 메뉴 진입합니다.


만약 아래 이미지와 달리 다음 버전 항목에서 '네트워크 또는 서버가 연결되지 않음' 메시지가 출력되는 사용자께서는 네트워크 연결 상태를 확인하여 주시기 바랍니다.



2. **[수동 업데이트]** 옵션을 선택 후 활성화된 **[업데이트]** 버튼을 클릭합니다.
3. 업데이트 파일 다운로드 완료 후 호출된 팝업창에서 **[지금 다시 시작]** 버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.



4. 재부팅 시 TmaxOS 업데이트 완료 팝업창이 호출되며, 여기서 **[확인]** 버튼을 눌러 TmaxOS에 로그인 합니다.
5. **[제어판]** > **[네트워크]** 메뉴 진입하여 네트워크를 **[사용함]** 설정을 합니다.
(업데이트 시 네트워크가 OFF되는 현상은 이슈 사항으로 최신 버전 이후부터 업데이트 시 정상 동작합니다.)
6. 최신 버전으로의 업데이트를 위해 다시 한번 **[제어판]** > **[TmaxOS 업데이트]** 메뉴 진입합니다.



7. 활성화된 **[업데이트]** 버튼을 클릭합니다.
8. 업데이트 파일 다운로드 완료 후 호출된 팝업창에서 **[지금 다시 시작]** 버튼을 클릭하여

주시기 바랍니다.

9. 재부팅 시 TmaxOS 업데이트 완료 팝업창이 호출되며, 여기서 **[확인]** 버튼을 눌러 로그인합니다.
10. **[제어판]** > **[네트워크]** 메뉴 진입하여 네트워크를 **[사용함]** 설정을 합니다