


安装说明

文件本体：**AEG 复查小助手 v1.3.3 [2020 年 1 月 29 日].lua**

 AEG复查小助手v1.3.3 [2020年1月29日].lua	2020/1/29 19:12	LUA 文件
---	-----------------	--------

文件本体放置到：

AEG 安装路径(Aegisub)\automation\autoload

-通常是这个路径：[C:\Program Files \(x86\)\Aegisub\automation\autoload](C:\Program Files (x86)\Aegisub\automation\autoload)

前置插件：**Yutils.lua**

 utils-auto4.lua	2014/8/2 19:56	LUA 文件	4 KB
 Yutils.lua	2019/1/22 12:15	LUA 文件	133 KB

注：utils-auto4.lua 是 Yutils 的环境注册文件，需要覆盖。此插件只需要安装一次

安装到 AEG 安装路径(Aegisub)\automation 的 include 文件夹下

-通常是这个路径：[C:\Program Files \(x86\)\Aegisub\automation\include](C:\Program Files (x86)\Aegisub\automation\include)

此插件用于提供检测字体的安装的功能




本次更新：

1.3.3

·正式版


具体使用方法

安装之后打开 **AEG**，在如下图红框所示处可以找到本插件



选择复查小助手将执行自动复查流程

自动复查的项目包括：




同时，叠轴以及所有有关样式的检测基本都是分样式检测的，适用于联动轴。

注：闪轴不在自动复查的范围内，但在菜单里提供了选项与闪轴修复功能。

注：善用撤销功能，本插件所有效果均可以用撤销退回

运行截图：



复查小助手-菜单：

自动复查的所有功能基本都在菜单内有独立选项

无法分离的功能或不需要分离的功能合并为独立功能：基础复查

另提供小工具以及闪轴的检测与修复功能



关于自定义

右键插件本体 用记事本打开

```
-- 自定义配置菜单
local config = {
    -- 自定义白名单字符(添加进[[括号内]], 例如 while_errchar = [[#$_]])
    while_errchar = [[ ]],
    -- 闪轴检测间隔(与菜单显示同步, 单位ms), 默认的闪轴间隔为200
    fix_interval = 200
}
```

可以看到可自定义配置的选项, 请谨慎修改。

