

FTP命令

命令	描述
ABOR	中断数据连接程序
ACCT <account>	系统特权帐号
ALLO <bytes>	为服务器上的文件存储器分配字节
APPE <filename>	添加文件到服务器同名文件
CDUP <dir path>	改变服务器上的父目录
CWD <dir path>	改变服务器上的工作目录
DELE <filename>	删除服务器上的指定文件
HELP <command>	返回指定命令信息
LIST <name>	如果是文件名列出文件信息，如果是目录则列出文件列表
MODE <mode>	传输模式（S=流模式，B=块模式，C=压缩模式）
MKD <directory>	在服务器上建立指定目录
NLST <directory>	列出指定目录内容
NOOP	无动作，除了来自服务器上的承认
PASS <password>	系统登录密码
PASV	请求服务器等待数据连接
PORT <address>	IP 地址和两字节的端口 ID
PWD	显示当前工作目录
QUIT	从 FTP 服务器上退出登录
REIN	重新初始化登录状态连接
REST <offset>	由特定偏移量重启文件传递
RETR <filename>	从服务器上找回（复制）文件
RMD <directory>	在服务器上删除指定目录

RNFR <old path>	对旧路径重命名
RNTO <new path>	对新路径重命名
SITE <params>	由服务器提供的站点特殊参数
SMNT <pathname>	挂载指定文件结构
STAT <directory>	在当前程序或目录上返回信息
STOR <filename>	储存（复制）文件到服务器上
STOU <filename>	储存文件到服务器名称上
STRU <type>	数据结构（F=文件，R=记录，P=页面）
SYST	返回服务器使用的操作系统
TYPE <data type>	数据类型（A=ASCII，E=EBCDIC，I=binary）
USER <username>>	系统登录的用户名

FTP响应码

响应代码	解释说明
110	新文件指示器上的重启标记
120	服务器准备就绪的时间（分钟数）
125	打开数据连接，开始传输
150	打开连接
200	成功
202	命令没有执行
211	系统状态回复
212	目录状态回复
213	文件状态回复
214	帮助信息回复
215	系统类型回复

FTP	本机主目录
220	服务就绪
221	退出网络
225	打开数据连接
226	结束数据连接
227	进入被动模式 (IP 地址、ID 端口)
230	登录因特网
250	文件行为完成
257	路径名建立
331	要求密码
332	要求帐号
350	文件行为暂停
421	服务关闭
425	无法打开数据连接
426	结束连接
450	文件不可用
451	遇到本地错误
452	磁盘空间不足
500	无效命令
501	错误参数
502	命令没有执行
503	错误指令序列
504	无效命令参数
530	未登录网络
532	存储文件需要帐号

550	文件不可用
551	不知道的页类型
552	超过存储分配
553	文件名不允许