


堡垒机使用说明

一、Web 端登录方式


- 1、登录网址：<http://jump.akan.com.cn:8888>



- 2、输入账号密码进入管理后台，点击 Web 终端；




- 3、进入 Web 终端页面，点击左侧服务器，进行远程操作；




二、SSH 客户端登录方式

- 1、打开 Xshell 等客户端软件，点击新建会话，配置如下（端口号改成 2222）



- 2、输入自己的堡垒机账号和密码；



SSH用户身份验证

远程主机: jump.akan.com.cn:2222 (新建会话)
登录名: yujie
服务器类型: SSH2, paramiko_2.4.1

请在下面选择恰当的身份验证方法并提供登录所需的信息。

☒ Password(P)

密码(W):

☐ Public Key(U)

用户密钥(K): 浏览(B)...

密码(H):

☐ Keyboard Interactive(I)

使用键盘输入用户身份验证。

☒ 记住密码(R)

确定 取消

3、连接进入跳板界面；

```
1 新建会话 × +

喻杰，欢迎使用Jumpserver开源跳板机系统

1) 输入 ID 直接登录 或 输入部分 IP,主机名,备注 进行搜索登录(如果唯一).
2) 输入 / + IP, 主机名 or 备注 搜索. 如: /ip
3) 输入 p 显示您有权限的主机.
4) 输入 g 显示您有权限的节点.
5) 输入 g + 节点ID 显示节点下主机. 如: g1
6) 输入 s 中/英文切换.
7) 输入 h 帮助.
0) 输入 q 退出.

Opt> █
```

4、输入需要登录的服务器地址，进行远程访问；

```
1 新建会话 × +

喻杰，欢迎使用Jumpserver开源跳板机系统

1) 输入 ID 直接登录 或 输入部分 IP,主机名,备注 进行搜索登录(如果唯一).
2) 输入 / + IP, 主机名 or 备注 搜索. 如: /ip
3) 输入 p 显示您有权限的主机.
4) 输入 g 显示您有权限的节点.
5) 输入 g + 节点ID 显示节点下主机. 如: g1
6) 输入 s 中/英文切换.
7) 输入 h 帮助.
0) 输入 q 退出.

Opt> 192.168.0.202

开始连接到 root@192.168.0.202 0.7
Last login: Wed Dec 5 09:15:18 2018 from 192.168.0.73
[root@centos01 ~]# █
```