

ENTITA	ATTRIBUTI	DESCRIZIONE	IDENTIFICATORI
FOTO	ID_FOTO PATH_FOTO	Identificativo della foto Path assoluto posizione foto nel file system	ID_FOTO
NOTA	ID_NOTA NOTA	Identificativo della nota informativa Contenuto testuale della nota	ID_NOTA
VEICOLO	ID_VEICOLO NOME MAX_CARICO	Identificativo tipo veicolo Nome del veicolo Es. Auto Massimo carico trasportabile dal veicolo	ID_VEICOLO
COMPONENTE	SERIALE CODICE_OV DATA_ACQUISTO PERIODO_MANUTENZIONE PRODUTTORE NOME	Codice seriale del componente Codice identificativo componente all'interno del magazzino Data di acquisto del componente Periodo espresso in mesi per la quale si può considerare il componente in buono stato Nome del produttore del componente Nome del componente	SERIALE CODICE_OV
SENSORE	GAIN SAMPLING_RATE	Guadagno del sensore Frequenza di campionamento del sensore	
ACQUISITORE	N_CANALI	Il numero di canali di cui è dotato l'acquisitore	
BATTERIA	VOLTS_BATTERIA AH_BATTERIA	Voltaggio della batteria Amperaggio della batteria	
PANNELLO SOLARE	POTENZA_PANNELLO AH_PANNELLO	Potenza erogabile dal pannello solare Amperaggio del pannello solare	
MEMORIA MASSA	DIMENSIONE TIPOLOGIA	Dimensione espressa in GB Tipologia della memoria di archiviazione	
GPS	//	//	//
CAVO	Sezione Tipo Lunghezza	Sezione del cavo espressa in millimetri Tipologia del cavo Lunghezza del cavo	
REGOLATORE CARICA	//	//	//
NRL	ID_FT Livello_1 Livello_2 Livello_3	Identificatore della funzione di trasferimento associata Chiave livello 1 dell'albero NRL Chiave livello 2 dell'albero NRL Chiave livello 3 dell'albero NRL	ID_FT
RECAPITO	NUMERO_TELEFONO IS_AZIENDALE PREFISSO	Numero di telefono senza prefisso Indica sè il recapito è aziendale o privato Definisce l'eventuale prefisso internazionale del numero	NUMERO_TELEFONO
LOG IN	EMAIL PASSWORD REGISTRATO_IL	E-mail dell'utente Password dell'utente Data di registrazione dell'utente	EMAIL
OPERATORE	ID_OPERATORE NOME COGNOME DATA_NASCITA	Identificativo dell'operatore Nome dell'operatore Cognome dell'operatore Data di nascita dell'operatore	ID_OPERATORE
ESTERNO*	PROVENIENZA	Indica la provenienza dell'operatore esterno ES. "Protezione Civile"	
DIPENDENTE SEMPLICE*	//	//	//
DIPENDENTE AUTORIZZATO*	//	//	//
CANALE	ID_CANALE	Identificativo univoco del canale	ID_CANALE
STAZIONE	CODICE_STAZIONE TIPO_STAZIONE DATA_MESSA_FUNZIONE DATA_DISMESSA_FUNZIONE FREQUENZA_MANUTENZIONE_ANNUALE PROFONDITA ALTEZZA_LV_MARE	Indica il codice univoco della stazione sismica Indica sè la stazione è di tipo analogica o digitale Riporta la data in cui è stata messa in funzione la stazione sismica Riporta la data in cui è stata dismessa la stazione sismica Indica ogni quanti mesi è necessaria una manutenzione Indica la profondità in metri dell'alloggiamento sensori Indica l'altezza livello mare della stazione	CODICE_STAZIONE

\* L' entità in questione è una specializzazione, non porta identificatori.