

ENTITA	ATTRIBUTI	DESCRIZIONE	IDENTIFICATORE
FOTO	ID_FOTO	Identificativo della foto	ID_FOTO
	PATH_FOTO	Path assoluto posizione foto nel file system	
NOTA	ID_NOTA	Identificativo della nota informativa	ID_NOTA
	NOTA	Contenuto testuale della nota	
VEICOLO	ID_VEICOLO	Identificativo tipo veicolo	ID_VEICOLO
	NOME	Nome del veicolo Es. Auto	
	MAX_CARICO	Massimo carico trasportabile dal veicolo	
COMPONENTE	SERIALE	Codice seriale del componente	SERIALE, CODICE_OV
	CODICE_OV	Codice identificativo componente all'interno del magazzino	
	DATA_ACQUISTO	Data di acquisto del componente	
	PERIODO_MANUTENZIONE	Periodo espresso in mesi per la quale si può considerare il componente in buono stato	
	PRODUTTORE	Nome del produttore del componente	
	NOME	Nome del componente	
	LARGHEZZA_MM	Larghezza del componente espressa in millimetri	
	ALTEZZA_MM	Altezza del componente espressa in millimetri	
	PROFONDITA_MM	Profondità del componente espressa in millimetri	
SENSORE*	GAIN	Guadagno del sensore	//
	SAMPLING_RATE	Frequenza di campionamento del sensore	
ACQUISITORE*	N_CANALI	Il numero di canali di cui è dotato l'acquisitore	//
BATTERIA*	VOLTS_BATTERIA	Voltaggio della batteria	//
	AH_BATTERIA	Amperaggio della batteria	
PANNELLO SOLARE*	POTENZA_PANNELLO	Potenza erogabile dal pannello solare	//
	AH_PANNELLO	Amperaggio del pannello solare	
MEMORIA MASSA*	DIMENSIONE	Dimensione espressa in GB	//
	TIPOLOGIA	Tipologia della memoria di archiviazione	
GPS*	IS_IMPERMEABILE	Indica che il GPS è impermeabile	//
	IS_AUTOCALIBRANTE	Indica la capacità del GPS di auto-calibrarsi	
CAVO*	SEZIONE	Sezione del cavo espressa in millimetri	//
	TIPO	Tipologia del cavo	
	LUNGHEZZA	Lunghezza del cavo	
REGOLATORE CARICA*	VOLTS_SUPPORTATI	Indica i volt che il regolatore è in grado di riconoscere	//
	AH_SUPPORTATI	Indica la massima corrente che il regolatore riesce a sopportare	
NRL	ID_FT	Identificatore della funzione di trasferimento associata	ID_FT
	LIVELLO_1	Chiave livello 1 dell'albero NRL	
	LIVELLO_2	Chiave livello 2 dell'albero NRL	
	LIVELLO_3	Chiave livello 3 dell'albero NRL	
RECAPITO	NUMERO_TELEFONO	Numero di telefono senza prefisso	NUMERO_TELEFONO
	PREFISSO	Definisce l'eventuale prefisso internazionale del numero	
LOG IN	EMAIL	E-mail dell'utente	EMAIL
	PASSWORD	Password dell'utente	
	REGISTRATO_IL	Data di registrazione dell'utente	
OPERATORE	ID_OPERATORE	Identificativo dell'operatore	ID_OPERATORE
	NOME	Nome dell'operatore	
	COGNOME	Cognome dell'operatore	
	DATA_NASCITA	Data di nascita dell'operatore	
ESTERNO*	PROVENIENZA	Indica la provenienza dell'operatore esterno ES. "Protezione Civile"	
DIPENDENTE SEMPLICE*	//	//	//
DIPENDENTE AUTORIZZATO*	//	//	//
CANALE	ID_CANALE	Identificativo univoco del canale	ID_CANALE
STAZIONE	CODICE_STAZIONE	Indica il codice univoco della stazione sismica	CODICE_STAZIONE
	TIPO_STAZIONE	Indica se la stazione è di tipo analogica o digitale	
	DATA_MESSA_FUNZIONE	Riporta la data in cui è stata messa in funzione la stazione sismica	
	DATA_DISMESSA_FUNZIONE	Riporta la data in cui è stata dismessa la stazione sismica	
	FREQUENZA_MANUTENZIONE	Indica ogni quanti mesi è necessaria una manutenzione	
	ALTEZZA_LV_MARE	Indica l'altezza livello mare della stazione	

\* L' entità in questione è una specializzazione, non porta identificatori.