

# 모바일쇼핑몰 매뉴얼 Ver.3 Service Guide



# 목차

모바일쇼핑몰 시작하기 .....	3
I. 디자인 관리 .....	4
1. 디자인 보관함 .....	4
2. 디자인 추가 .....	7
3. 디자인 백업/복구 .....	8
3-1. 디자인백업 .....	8
3-2. 디자인복구 .....	9
II. 디자인 기능설정 .....	10
1. 팝업 설정 .....	10
1-1 팝업 설정 .....	10
2-1 팝업등록 .....	11
III. 모바일 환경설정 .....	12

## 모바일쇼핑몰 시작하기

모바일쇼핑몰 메뉴에서는 '모바일쇼핑몰 디자인 편집'과 '쇼핑몰 환경을 설정' 할 수 있습니다.

### ① 쇼핑몰 선택

기본 한국어 외에 영어, 일본어, 중국어 등 다양한 멀티쇼핑몰을 설정하신 경우, 좌측 메뉴 상단에 멀티쇼핑몰 선택 메뉴가 표시됩니다.

메뉴를 클릭하면 등록된 멀티쇼핑몰 중 원하는 언어의 쇼핑몰을 선택하여 쇼핑몰 디자인을 관리할 수 있습니다.

### ② 모바일쇼핑몰 기본메뉴

- 디자인 관리 : 디자인추가, 디자인백업 등 쇼핑몰 디자인을 관리할 수 있습니다.
- 디자인 기능설정 : 모바일쇼핑몰 화면에 표시하는 팝업 기능을 설정할 수 있습니다.
- 쇼핑몰 환경설정 : 모바일쇼핑몰 사용여부 및 기본적인 쇼핑몰 환경을 설정할 수 있습니다.

### ③ 내 쇼핑몰 현황

각 멀티쇼핑몰별 대표디자인 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

## I. 디자인 관리

디자인 관리에서는 디자인 관리, 디자인 추가, 등을 할 수 있습니다.

### 1. 디자인 보관함

등록된 쇼핑물 디자인 목록을 확인할 수 있으며, 원하는 쇼핑물 디자인을 수정할 수 있는 편집창을 열 수 있습니다.

The screenshot shows the '디자인 보관함' (Design Storage) page. The table lists designs with the following columns: 선택 (Select), 번호 (Number), 디자인 이미지 (Design Image), 디자인명 (Design Name), 디자인 편집 (Design Edit), and 등록일자 (Registration Date). The table contains four rows of designs. Red boxes and numbers 1 through 8 highlight specific UI elements: 1 points to the design URL, 2 to the edit button, 3 to the design type dropdown, 4 to the design status, 5 to the design type, 6 to the design status, 7 to the design type, and 8 to the design status.

선택	번호	디자인 이미지	디자인명	디자인 편집	등록일자
<input type="radio"/>	8		기본 (디폴트) 모바일 쇼핑물 기본 디자인(수정) URL: <a href="http://skin-mobile31.cafe24.com">http://skin-mobile31.cafe24.com</a>	<a href="#">디자인 편집하기</a>	2014-02-07
<input type="radio"/>	7		모바일 쇼핑물 기본 디자인(수정) URL: <a href="http://skin-mobile4.cafe24.com">http://skin-mobile4.cafe24.com</a>	<a href="#">디자인 편집하기</a>	2014-05-13
<input type="radio"/>	6		일본 쇼핑물 일본 - 신규스킨(수정) URL: <a href="http://skin-mobile23--shop3.cafe24.com">http://skin-mobile23--shop3.cafe24.com</a>	<a href="#">디자인 편집하기</a>	2015-03-12
<input type="radio"/>	5		대만 쇼핑물 중문번체 - 신규스킨(수정) URL: <a href="http://skin-mobile25--shop5.cafe24.com">http://skin-mobile25--shop5.cafe24.com</a>	<a href="#">디자인 편집하기</a>	2015-03-12

#### ① 쇼핑물 디자인 URL

쇼핑물의 각 스킨별로 브라우저에서 접속할 수 있는 URL 주소가 생성됩니다.

해당 주소로 접속하면 디자인을 편집하면서 실시간으로 화면의 디자인된 모습을 확인할 수 있어 편리합니다.

#### ② 디자인 편집하기

디자인 편집하기 버튼을 누르면 해당 디자인을 수정할 수 있는 스마트디자인 편집창을 띄워줍니다.

③ 대표디자인 설정

적용할 멀티쇼핑몰을 선택한 후 [대표디자인 설정] 버튼을 누르면 해당 멀티쇼핑몰의 대표디자인으로 지정됩니다.

※ 대표디자인이란? 방문자에게 보여지는 쇼핑몰의 메인 디자인을 의미합니다.

④ 복사

쇼핑몰 디자인에 포함된 모든 html, css 등의 파일을 그대로 복사하여 새로운 디자인 파일로 추가할 수 있는 기능입니다.

같은 디자인으로 다양한 언어에 제공이 필요한 경우 유용하게 사용할 수 있습니다.

⑤ 상속

새로 만든 디자인이 기존 디자인에 상속되는 기능으로, 상속된 파일은 기존 디자인에 있는 파일을 가상 파일로 가지고 있게 됩니다.



⑥ 삭제

불필요한 쇼핑몰 디자인을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

단, 최초 제공한 기본 디자인과 현재 대표 디자인으로 설정 중인 디자인은 삭제할 수 없습니다.

**\* 쇼핑몰 디자인 삭제 시, 주의 사항**

만약 디자인을 상속해 주고 있는 상위 디자인(부모)을 삭제하게 되면 상속받고 있는 하위 디자인(자식)은 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다.

⑦ 신규 디자인 추가

다양한 무료/유료 디자인을 추가할 수 있도록 '디자인 추가' 메뉴로 이동됩니다.

⑧ 기본 디자인 추가

카페24에서 무료로 제공하는 기본 디자인을 추가할 수 있습니다.

디자인은 최대 12개까지 보관할 수 있습니다.

[참고] 디자인복사와 디자인상속은 무엇이 다를까요?

■ 디자인 복사

선택한 디자인의 파일을 그대로 복사하여 새로운 디자인을 생성합니다.  
즉, 복사된 디자인은 가상파일이 아닌 실제 존재하는 파일입니다.



■ 디자인 상속

부모 디자인에서 가져와 보여주는 '가상 파일'로, 부모 디자인을 수정하면 함께 수정되어 반영됩니다.

부모 디자인에서 상속 받은 파일들은 스마트디자인 편집창에서 파란색으로 보여집니다.

상속한 '가상 파일'을 수정할 수도 있으며, 수정해 저장하는 순간 상속이 풀리게 되어 검정색으로 보여집니다.


※ 상속된 가상파일은 에디터 플러스에서 나타나지 않습니다.



## 2. 디자인 추가

카페24 디자인센터에서 무료/유료의 다양 PC쇼핑몰 디자인을 추가할 수 있습니다.

무료 디자인은 최대 12개까지 추가할 수 있고, 유료 디자인은 제한없이 추가할 수 있습니다.




### ① 카테고리 선택

무료/유료의 다양한 카테고리 디자인 중에 원하는 디자인 스타일을 선택할 수 있습니다.

### ② 디자인 선택

마음에 드는 디자인을 클릭하면 해당 디자인의 카테고리명, 스타일, 레이아웃, 가격 등의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.


유료 디자인인 경우에는 카페24 디자인센터로 이동되어 결제가 완료되면 디자인보관함에 자동으로 추가됩니다.



### 3. 디자인 백업/복구

디자인을 수동으로 백업할 수 있습니다.

#### 3-1. 디자인백업



- 백업은 HTML 파일만 백업되며, 쇼핑몰 디자인별로 저장됩니다.  
(이미지 파일은 백업되지 않으니 주의하세요.)

- 백업방식은 아래와 같습니다.

##### 1) 자동백업

- 매일 새벽 5시경, 24시간 안에 관리자 로그인 기록이 있는 경우 자동 백업  
최대 7일까지 저장되며, 가장 오래된 파일부터 삭제

##### 2) 수동백업


- 쇼핑몰 운영자가 백업하기 버튼을 누르는 순간 백업



### 3-2. 디자인복구

백업된 디자인을 확인하고, 복구 또는 다운로드 할 수 있습니다.

파일 복구는 서버에 저장된 파일 또는 내 컴퓨터에 저장된 파일로 선택하여 진행합니다.



#### ① 복구

백업된 목록에서 하나를 선택하여 복구 버튼을 클릭하면 해당 백업 내용이 복구됩니다.

복구된 쇼핑몰 디자인은 디자인 보관함 리스트에 새로운 디자인으로 등록되어 보여집니다.

#### ② 다운로드

백업된 파일을 내 컴퓨터로 다운로드 합니다.

자동백업된 경우에는 최대 7일간만 저장되므로, 백업 내용을 장기 보관하려면 컴퓨터에 다운받아야 합니다.

단, 파일형식이 틀려지면 복구되지 않으므로, 다운받은 후에는 절대 수정하지 마세요.

#### ③ 내 컴퓨터에서 복구

내 컴퓨터에 다운받았던 파일을 선택하여 복구를 진행합니다. 복구가 완료되면 마찬가지로 디자인 보관함 리스트에 새로운 디자인으로 등록됩니다.

## II. 디자인 기능설정

디자인 기능설정에서는 모바일쇼핑몰 화면에 표시되는 다양한 기능을 설정할 수 있습니다.

### 1. 팝업 설정

#### 1-1 팝업 설정

모바일 쇼핑몰에 표시할 팝업을 관리할 수 있습니다.

팝업은 쇼핑몰 페이지 어디든지 표시할 수 있으며, 여러 페이지에 하나의 동일한 팝업을 표시할 수도 있습니다



#### ① 팝업 목록

등록한 팝업 목록을 확인할 수 있습니다.

#### ② 팝업등록

팝업 등록 화면으로 이동합니다.

## 2-1 팝업등록

팝업 설정


팝업진행설정

1 진행여부

☒ 대기
☐ 진행
☐ 종료

쇼핑몰 디자인 선택

모바일



- 팝업은 등록된 쇼핑몰 디자인에서만 사용할 수 있습니다. 쇼핑몰 디자인을 선택해주세요.

2 팝업노출설정

기간설정

2013.11.21
09시
: 00분
~
2013.11.22
09시
: 59분

3 팝업창 디자인

창닫기 방법

☒ 오늘 하루 열지 않음

- 모바일 쇼핑몰 팝업은 창닫기 방법이 '오늘 하루 열지 않음'으로 고정됩니다.

팝업제목

팝업 상세 이미지

- 이미지의 가로(width)는 최소 320px 이상을 권장합니다.

팝업 링크 URL

저장

취소

### ① 팝업창 진행 설정

작성한 팝업창의 진행여부를 대기, 진행, 종료 중에서 설정할 수 있습니다.

### ② 팝업창 노출 설정

- 기간 설정 : 팝업창을 노출 기간을 설정합니다.

설정된 기간이라도, ①번의 진행여부 설정값이 대기 또는 종료일 경우에는 노출되지 않습니다.

### ③ 팝업창 디자인

- 창닫기 방법 : 모바일 쇼핑몰 팝업은 창닫기 방법이 '오늘 하루 열지 않음'으로 고정됩니다.

- 팝업 제목 : 팝업 제목을 입력합니다.

- 팝업 상세 이미지 : 팝업으로 노출될 이미지 파일을 등록합니다. 이미지의 가로 크기는 최소 320px 이상을 권장합니다.

- 팝업 링크 URL : 팝업 클릭시 이동하는 페이지의 URL을 입력합니다.

11

### III. 모바일 환경설정

환경설정에서는 모바일 쇼핑몰 사용 여부 및 모바일 기본 화면을 설정 할 수 있습니다.

**모바일 환경설정**

기본설정 | 외부스크립트

**사용설정**  
모바일쇼핑몰에 대한 사용 설정을 할 수 있습니다.

1 모바일 쇼핑몰 사용설정 ☒ 사용함 ☐ 사용안함  
- 모바일 접속주소로 접속하면 '모바일쇼핑몰'로 연결됩니다.

2 모바일 접속 주소 http://m.a.cafe24.com

3 모바일 접속 주소 자동연결 설정 ☐ 사용하지 않음 ☒ 사용안함  
- 모바일기기에서 'www.도메인주소'로 접속할 경우는 PC쇼핑몰로 연결되고, '모바일 접속 주소'로 접속할 경우에는 모바일쇼핑몰로 연결됩니다.

4 모바일 · PC쇼핑몰 화면전환 설정 ☒ 사용함 ☐ 사용안함  
- 모바일쇼핑몰 하단의 'PC버전' 버튼을 통해 PC쇼핑몰로 전환 할 수 있으며, 이동된 PC쇼핑몰상에서 '모바일 화면보기'를 클릭하여 다시 모바일쇼핑몰 화면으로 전환 할 수 있습니다.

5 결제 사용여부 ☒ 사용함 ☐ 사용안함  
- 모바일 결제는 쇼핑몰에서 이용 중인 결제수단을 별도의 신청 없이 사용 할 수 있습니다.  
- 결제사용여부 사용함으로 설정시 가능으로 표시된 결제 수단 외에는 모바일에서 지원되지 않습니다.  
- 이니시스, KNET을 이용하는 경우, 모바일 결제시 면세 상품도 과세로 결제되어 전표상에서 과세/면세 구분이 되지 않습니다.  
- 모바일 카드결제는 스마트폰 단말기 및 바코드 따라 결제 가능여부에 차이가 발생 할 수 있습니다.

6 로그인 상태 유지 ☒ 사용함 ☐ 사용안함

**화면설정**  
모바일쇼핑몰 기본 화면을 설정 할 수 있습니다.

7 인트로 설정 모바일쇼핑몰 인트로 화면은 스마트디자인 인트로 설정을 동일하게 사용합니다.  
(\* 설정위치 : 디자인관리 > 스마트디자인 > 화면기능 관리 > 인트로 사용설정)

8 타이틀 등록 ☐ 텍스트 카페24 [ 6 / 14 ]  
☒ 이미지  
파일 선택 선택된 파일 없음  
- 권장이미지 : 440px \* 80px / 1M 이하 / gif, png, jpg(jpeg)

9 메인 배너 등록 ☐ 사용하지 않음 ☒ 사용안함 디자인설정안내

10 홈화면 아이콘 등록 파일 선택 선택된 파일 없음  
- 권장 이미지 사이즈 : 60 x 60(pixel) 권장화장자 : png 권장용량 : 10kb  
- 홈화면 추가기능 설정은 다음과 같습니다. [아이콘용] [만드메드용]

11 퀵메뉴 설정 ☒ 사용함 ☐ 사용안함 디자인설정안내

12 팝업 형태 설정 ☒ 팝업형 ☐ 플스크린형

13 창닫기 방법 ☒ 오늘 하루 열지 않음 ☐ 1 일간 열지 않음 ☐ 다시 열지 않음  
- '닫기'는 기본으로 제공됩니다.

저장

#### ① 모바일쇼핑몰 사용설정

모바일쇼핑몰 사용 여부와 결제 사용 여부, 로그인 상태 유지 사용 여부를 설정 할 수 있습니다.  
사용안함으로 설정할 경우, 모바일 접속주소로 접속하더라도 PC쇼핑몰 화면이 표시됩니다.

#### ② 모바일 접속주소

모바일쇼핑몰에 접속할 수 있는 접속주소를 확인할 수 있습니다.  
PC에서 해당 주소로 접속하더라도 모바일쇼핑몰 접속이 가능하여 편리합니다.

- ③ 모바일 접속주소 자동연결 설정  
모바일 기기에서 [www.도메인주소](http://www.도메인주소)로 접속할 경우 모바일쇼핑몰 주소로 자동연결될 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- ④ 모바일/PC쇼핑몰 화면전환 설정  
모바일쇼핑몰 하단에 'PC버전' 버튼을 표시하여, 해당 버튼을 클릭하면 PC쇼핑몰로 전환할 수 있도록 설정할 수 있습니다.  
해당 버튼을 통해 PC쇼핑몰로 전환된 경우 '모바일 화면보기'가 표시되어 다시 모바일쇼핑몰로 전환할 수 있습니다.
- ⑤ 결제 사용여부  
모바일 결제는 쇼핑몰에서 이용중인 결제수단을 별도의 신청없이 모바일기기에 최적화된 화면으로 제공할 수 있습니다.
- ⑥ 로그인 상태 유지  
모바일쇼핑몰에서 로그인을 할 경우, 로그인의 상태가 그대로 유지될 수 있도록 설정할 수 있습니다.  
해당 기능이 설정된 경우, 모바일쇼핑몰 화면창을 닫았다가 다시 접속하면 로그인된 상태로 그대로 유지되어 편리하게 접속할 수 있습니다.
- ⑦ 인트로 설정  
모바일쇼핑몰의 인트로화면은 '디자인관리'에서 설정한 경우 자동으로 함께 반영됩니다.
- ⑧ 타이틀 등록  
모바일쇼핑몰 상단에 표시할 타이틀을 설정할 수 있습니다.  
텍스트로 직접 입력하거나 이미지 파일로 등록할 수 있어 편리합니다.
- ⑨ 메인 배너 등록  
쇼핑몰 메인화면에 표시할 배너이미지를 등록할 수 있습니다.  
총 5개까지 추가가 가능하고, 표시할 배너의 순서를 지정할 수 있습니다.
- ⑩ 홈화면 아이콘 등록  
쇼핑몰 고객이 모바일기기에서 쇼핑몰 바로가기를 설치할 경우, 스마트폰 화면에 등록된 홈화면 아이콘으로 표시됩니다.
- ⑪ 킥메뉴 설정  
모바일쇼핑몰 하단에 + 아이콘이 설치되고, 아이콘을 터치하면 로그인(로그아웃), 장바구니, 찜한상품, 최근본상품, 검색, 마이페이지 메뉴로 즉시 이동이 가능한 레이어가 표시됩니다.

## ⑫ 팝업 형태 설정

모바일 전용 팝업을 등록할 경우, 해당 팝업이 '기본 팝업형'으로 표시할지 '풀스크린형'으로 표시할지 설정할 수 있습니다.

설정된 방식에 따라, 등록된 팝업창이 공통적으로 반영됩니다.

### [기본 팝업형]

모바일 화면 사이즈에 맞춰, 좌우 여백을 두고 업로드한 이미지를 리사이징해 노출합니다.

### [풀스크린형]

- 팝업을 모바일 화면 사이즈와 동일하게 노출합니다.
- 화면 사이즈에 따라, 이미지의 비율을 유지해 리사이징 한 후 팝업 중앙에 노출합니다.
- 상/하 또는 좌/우에 발생하는 여백의 배경색은 직접 설정할 수 있습니다.



## ⑬ 창닫기 방법

모바일 전용 팝업을 등록할 경우, 해당 팝업에 표시할 창닫기 표시방법을 설정할 수 있습니다.

설정된 방식에 따라, 등록된 팝업창이 공통적으로 반영됩니다.

### [창닫기 노출]

- '닫기'는 기본으로 제공됩니다.
- 선택한 창닫기 방법의 개수에 따라 비가 달라집니다.

### [창닫기 방법: 1개 선택 시]

오늘 하루 열지 않음	닫기
-------------	----

### [창닫기 방법: 2개 선택 시]

오늘 하루 열지 않음	닫기
10일간 열지 않음	

### [창닫기 방법: 3개 선택 시]

오늘 하루 열지 않음	닫기
10일간 열지 않음	
다시 보지 않음	