

راهنمای اکسپرت SuperTrend EA

SUPER TREND INDICATOR SUPER TREND EA EXPERT




برای اینکه در اکسپرت ****SuperTrend EA**** یک ترید (خرید یا فروش) انجام شود، باید مجموعه‌ای از شرایط به‌صورت همزمان برقرار باشد. این شرایط به شرح زیر است:

حساب دمو و بکتست :

- شما میتوانید با حساب DEMO و TERSTER (بکتست) بدون استفاده از فعالساز از فایلها را دانلود و همه تست های مورد نظرتان را انجام دهید لینک دانلود

- <https://tsgcoltd.ir/SuperTrend.mq5> و https://tsgcoltd.ir/SuperTrend_EA.mq5



حساب واقعی و اکتیویتور (فعال سازی) :

برای خرید اکسپرت و اندیکاتور و استفاده در حساب واقعی شما باید کد اکتیویتور (فعالسازی) را از سایت یا از طریق ربات تلگرام خریداری کنید و از اکسپرت و اندیکاتور نامحدود استفاده کنید . و با پرداخت ارز ترون و واریز به حساب مشخص شده در سایت یا در تلگرام از امکان نامحدود اکسپرت و اندیکاتور استفاده کنید

رمز حساب ما : **TLBTbV3cjeR7GJU7321Q42Bjft4ZUDzVca** این حساب در شبکه **TRC-20** خریداری شود .

و با ارسال هش واریزی در سایت یا تلگرام سیستم برای شما اکتیویتور کد را به آدرس ایملتان و یا در تلگرام ارسال میکند .

SuperTrend اندیکاتور
قیمت: TRX 15

توضیح: اندیکاتور پیشرفته برای شناسایی روندها در MT5

SuperTrend EA
قیمت: TRX 200

توضیح: اکسپرت تریدینگ بر اساس اندیکاتور SuperTrend با مدیریت ریسک

خرید

فرم تأیید پرداخت

هش تراکنش (tx-hash):

محصول: اندیکاتور SuperTrend - ۱۵ TRX

شماره اکانت MT5:


ایمیل:

تأیید پرداخت

روی دکمه زیر کلیک کنید آدرس کپی میشود


TLBTbV3cjeR7GJU7321Q42Bjft4ZUDzVca

بعد از دریافت رمز میتوانید از برنامه به صورت نامحدود استفاده کنید




** زمان مجاز ترید **

- باید در بازه زمانی مجاز برای ترید باشد که توسط پارامترهای (ساعت شروع ترید، پیش فرض ۰) و (ساعت پایان ترید، پیش فرض ۲۳) تعیین شده است.
- همچنین، ترید در زمانهای خاص ممنوع است:
- در روز جمعه (روز هفته ۵) بعد از ساعت ۵:۲۳ (برای جلوگیری از گپهای بسته شدن بازار).
- در روز دوشنبه (روز هفته ۱) در دقایق ابتدایی ساعت ۰ (برای جلوگیری از گپهای باز شدن بازار).




** تعداد تریدها در هر کندل **

- تعداد تریدهای انجام شده در کندل کنونی (در تایم فریم جاری) نباید از حد مجاز بیشتر باشد. به صورت پیش فرض، این مقدار ۱ است، یعنی در هر کندل فقط یک ترید مجاز است.




** اسپرد بازار **

- اسپرد فعلی بازار (تفاوت بین قیمت Ask و Bid باید کمتر یا برابر با مقدار تعیین شده در `MaxSpread` پیش فرض ۴ پیپ باشد. اگر اسپرد بیشتر از این مقدار باشد، ترید انجام نمی شود.




** مقدار ATR **

- مقدار ATR (Average True Range) محاسبه شده برای تایم فریم جاری نباید از آستانه حداکثر (`MaxATRThreshold`) که به صورت پیش فرض ۸۴۰ پیپ است، بیشتر باشد. اگر ATR بیش از حد باشد، ترید انجام نمی شود.



** سیگنال کلی SuperTrend **

- این سیگنال بر اساس تحلیل SuperTrend در چندین تایم فریم (۹ تایم فریم M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) محاسبه می شود. - برای ایجاد سیگنال خرید یا فروش، حداقل تعداد تایم فریم های مشخص شده در (پیش فرض ۵) باید جهت روند یکسان Uptrend برای خرید یا Downtrend برای فروش داشته باشند.




** فاصله استاپلاس و تیکپروفیت **

- فاصله استاپلاس (SL) و تیکپروفیت (TP) از قیمت فعلی (Ask) برای خرید یا Bid برای فروش) باید حداقل برابر با مقدار حداقل فاصله توقف (`stopsLevel`) باشد که از مشخصات نماد گرفته می‌شود (یا به صورت پیش فرض ۱۰۰ پیپ).
- استاپلاس با استفاده از (پیش فرض ۱,۷) و تیکپروفیت با استفاده از (پیش فرض ۲,۵) و مقدار ATR محاسبه می‌شود.



** وضعیت قیمت‌ها **

قیمت‌های Ask و Bid باید معتبر باشند (بزرگتر از صفر)



نکته

-اگر هر یک از شرایط بالا برقرار نباشد، ترید انجام نمی‌شود.

-اکسپرت از یک داشبورد (در صورت فعال بودن برای نمایش وضعیت روندها، تعداد کندل‌های متوالی در هر تایم‌فریم، سیگنال کلی، سود/زیان و موجودی استفاده می‌کند، اما این داشبورد تأثیری بر منطق ترید ندارد.



***** موفق باشید *****