



1、teamviewer vpn

这个最简单了，如下选择vpn即可。不过这需要你在安装teamviewer时注意选择这个功能。








连接，记住伙伴ip。



2、win7 vpn设置

内网电脑创建一个“传入连接”。





-
-
-

外网电脑创建vpn连接

-
-



另请参阅
Internet 选项
Windows 防火墙
家庭组

设置无线、宽带、拨号、VPN 连接；或设置路由器和访问点。

连接到网络
连接到或重新连接到无线、有线、拨号或 VPN 网络连接。

选择家庭组和共享选项
访问位于其他网络计算机上的文件和打印机，或更改共享设置。

疑难解答

设置连接或网络

选择一个连接选项

连接到 Internet
设置无线、宽带或拨号连接，连接到 Internet。

设置新网络
配置新的路由器或访问点。

手动连接到无线网络
连接到隐藏网络或创建新无线配置文件。

连接到工作区
设置到您的工作区的拨号或 VPN 连接。

设置拨号连接
使用拨号连接连接到 Internet。

下一步(N) 取消

连接到工作区

您想如何连接？

使用我的 Internet 连接(VPN)(I)
通过 Internet 使用虚拟专用网络(VPN)来连接

直接拨号(D)
不通过Internet直接使用电话号码来连接。

http://blog.csdn.net/ 取消

连接到工作区

键入要连接的 Internet 地址

网络管理员可提供此地址。

Internet 地址(I):

teamviewer 伙伴 ip
[示例:Contoso.com 或 157.54.0.1、3ffe:1234::1111]

目标名称(E):


VPN 连接

☐ 使用智能卡(S)

☒ 允许其他人使用此连接(A)
这个选项允许可以访问这台计算机的人使用此连接。


☐ 现在不连接；仅进行设置以便稍后连接(D)

下一步(N) 取消



-
-
-
-
-

然后你会发现连接上了，过一会儿外网断了，这就需要下一步设置。



日

下一步需要添加内外网路由，具体怎么添加路由不具体说明了。使用 `cmd, route add` 命令即可。



大功告成，能同时访问内外网啦。不过，毕竟是通过外网访问内网，网速的看外网的情况了。

口

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe
无

C:\Users\Administrator>ping baidu.com

正在 Ping baidu.com [180.149.132.47] 具有 32 字节的数据:
来自 180.149.132.47 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=54
来自 180.149.132.47 的回复: 字节=32 时间=58ms TTL=54

180.149.132.47 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 58ms, 最长 = 58ms, 平均 = 58ms
Control-C
^C
http://blog.csdn.net/
C:\Users\Administrator>ping 52.93.9.1

正在 Ping 52.93.9.1 具有 32 字节的数据:
来自 52.93.9.1 的回复: 字节=32 时间=26ms TTL=253
来自 52.93.9.1 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=253

52.93.9.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 2, 已接收 = 2, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 13ms, 最长 = 26ms, 平均 = 19ms
Control-C
^C
C:\Users\Administrator>
```