

命令行下的FTP使用详解_FTP服务器_脚本之家

下面是简单的步骤及命令说明

假设有一目标FTP服务器，IP：123.123.123.123，用户名：ftpname 密码：ftppwd。当前要通过命令行将D:\ftpin目录下的file.doc上传到目标服务器，从服务器下载的步骤如下：

1. “开始” - “运行” - 输入 “FTP” （这是P话）

2. open 123.123.123.123

/*这一步可以与第一步合并，在“运行”里直接输入” ftp 123.123.123.123”。如果你的FTP服务器不是用的21默认端口，假如端口是12333，那么此步的命令应在后面空格加12333，即 “open 123.123.123.123 12333” */

3. ftpname

/*命令行会提示你输入用户名，不同的OS版本（XP，Vista，Win7）提示可能会有所差别*/

4. ftppwd

/*提示你输入密码，在密码输入过程中不会显示也不会移动光标，打完密码后回车即可。如果你的密码输入错误，将不会提示你重新输入，这时你要键入 “user” 命令，将会出现第三步，你可以重新输入用户名和密码。*/

5. dir

/*你成功登陆后就可以用dir查看命令查看FTP服务器中的文件及目录，用ls命令只可以查看文件。*/

6. mkdir rsfile

/*在FTP服务器上根目录下建立rsfile目录。*/

7. cd rsfile

/*进入目录rsfile,用 “cd 你的目录名” 可以进入当前目录的下一级目录，这跟DOS一样。*/

8. bin

/*采用二进制传输。如果你要上传下载，这一步很重要，不先执行这个命令，上传下载会很慢。*/

9. lcd D:\ftpin

/*定位本地默认文件夹。这里的lcd命令类似于平时命令行下的cd*/

10. !dir

/*查看本地文件夹中的文件及目录*/

11. put file.doc

/*将当前目录(D:\ftpin)中的文件file.doc上传到FTP服务器默认目录。可以用” mput *.*” 将所有文件上传到FTP服务器上。*/

12. get aaa.jpg

/*将FTP服务器默认目录中的文件aaa.jpg下载到当前目录下(D:\ftpin)。可以用” mget *.*” 将所有文件下载到D:\ftpin*/

13. delete *.*

/*删除目录ftpin中的所有文件。*/

14. cd ..

/*返回至上一级目录，即根目录。返回上一级目录用“cd ..” 要注意，中间有空格。返回根目录用“cd \”。*/

15. rmdir ftpin

/*删除目录ftpin。删除目录，在此目录下不能有文件及目录，不然将无法删除。*/

16. bye

/*退出FTP服务器*/

上传下载时特别要注意服务器及本地电脑的当前目录，文件是从哪里到哪里的问题。查看FTP服务器的当前目录命令为pwd, 可以用cd命令定位服务器的目录。可以用lcd命令定位本地电脑的目录。以上实例应用到了采用FTP命令行方式上传下载的最常用命令，你还可以用命令“?” 查看更多的命令。

如对本文有疑问，请提交到交流社区，广大热心网友会为你解答！！[点击进入社区](#)