

# 如何查看已安装的CentOS版本信息\_Linux教程\_Linux公社-Linux系统门户网站

如何查看已安装的CentOS版本信息：

1)[root@localhost ~]# cat /proc/version

Linux version 2.6.18-194.el5 (mockbuild@builder10.centos.org) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)) #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010

2)

[root@localhost ~]# uname -a

Linux localhost.localdomain 2.6.18-194.el5 #1 SMP Fri Apr 2 14:58:14 EDT 2010 x86\_64 x86\_64 x86\_64 GNU/Linux

3)

[root@localhost ~]# uname -r

2.6.18-194.el5

2. 查看linux版本：

1) 列出所有版本信息，

[root@localhost ~]# lsb\_release -a

LSB Version: :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch

Distributor ID: CentOS

Description: CentOS release 5.5 (Final)

Release: 5.5

Codename: Final

注:这个命令适用于所有的linux，包括RedHat、SUSE、Debian等发行版。

2) 执行cat /etc/issue,例如如下：

[root@localhost ~]# cat /etc/issue

CentOS release 5.5 (Final)

Kernel r on an m

3) 执行cat /etc/redhat-release ,例如如下：

[root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release

CentOS release 5.5 (Final)

查看系统是64位还是32位：

1、getconf LONG\_BIT or getconf WORD\_BIT

[root@localhost ~]# getconf LONG\_BIT

64

2、file /bin/l

[root@localhost ~]# file /bin/l

/bin/l: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, stripped

3、lsb\_release -a

[root@localhost ~]# lsb\_release -a

LSB Version: :core-3.1-amd64:core-3.1-ia32:core-3.1-noarch:graphics-3.1-amd64:graphics-3.1-ia32:graphics-3.1-noarch

Distributor ID: CentOS

Description: CentOS release 5.5 (Final)

Release: 5.5

Codename: Final

4、或者是使用查看文件的方法。

vim /ect/issue

更多CentOS相关信息见[CentOS 专题页面](http://www.linuxidc.com/topicnews.aspx?tid=14) <http://www.linuxidc.com/topicnews.aspx?tid=14>

本文永久更新链接地址: <http://www.linuxidc.com/Linux/2014-12/110748.htm>