


Windows2008配置VPN服务器教程 - pcvpn - 博客园(1)

系统环境:WindowsServer2008R2Enterprise(完全安装)


1、配置准备工作

1.1、点击“开始”右边的“服务器管理器”




Center

1.2、在“服务器管理器”里点击“角色”



Center

1.3、在“角色”上点击右键选译“添加角色”，点击“下一步”



Center

1. 4、在“角色”里选择“网络策略和访问服务”，点击“下一步”




Center

1. 5、点击“下一步”




Center

1. 6、选择“路由和远程访问服务”



Center


1. 7、点击“安装”



Center


2、配置VPN服务器

2.1、点击“角色”-“网络策略和访问服务”-“路由和远程访问”




Center

2.2、在“路由和远程访问”上点右键选择“配置并启用路由和远程访问”，点击“下一步”




Center

2.3、选择“自定义配置”点击“下一步”




Center

2.4、选择“VPN访问”和“NAT”点击“下一步”



Center


2.5、配置成功点击“完成”，出现提示”启动服务”点击“启动服务”。



Center

3、现在配置下NAT：

3.1、在“路由和远程访问” – “IPv4” – “NAT” 上点击右键选择“新增接口”




Center

3.2、在接口里选一下你的外网接口，我这里的是本地连接，点击“确定”弹出属性。




Center

3. 3、在这里选择“公用接口连接到Internet” – “在此接口上启用NAT”，点击确定。




Center

3. 4、在“路由和远程访问”上点击右键选择“属性”




Center

3. 5、在弹出的窗口中选择“IPv4”-“静态地址池”点击“添加”




Center

3. 6、在“起始IP地址”里输入“172.16.0.1”，“结束IP地址”里输入“172.16.0.254”点击“确定”



Center

3.7、点击“确定”，现在给用户分配的IP地址段已经配置好了。




Center

VPN服务器配置成功后，还需要帐号连接。在这里我推荐使用PCVPN管理系统，因为PCVPN管理系统专为管理VPN用户而设计，可以设置VPN用户连接数、VPN用户限速、设置VPN用户到期时间等功能，达到你轻松管理VPN用户的目的。当然你也可以用系统自带的管理VPN用户。


4、配置VPN连接帐号：

4.1、点击“配置”-“本地用户和组”-“用户”




Center

4.2、在“用户”上点击右键选择“新用户”，输入“用户名”和“密码”在选译“用户不能更改密码”和“密码永不过期”，点击“创建”，在点击“关闭”




Center

4.3、双击新增加的用户“pcvpn”弹出“属性”窗口



Center

4. 4、弹出“属性”选择“拨入”-“网络访问权限”-“允许访问”点击“确定”



Center

现在VPN服务器已全部完成配置，可以用添加的用户登陆VPN服务器了。