

ProjectView 설치형 포트 변경하기

본 문서는 ProjectView 서비스를 제공하는 포트로 https 기본 포트인 443을 사용하지 않고 다른 포트로 변경하기 위한 문서입니다.

사전 준비 사항

ProjectView Installer를 이용하여 ProjectView가 설치된 상태이다.

절차 개요

1. ProjectView 서비스 Shutdown
2. docker-compose.yml 파일 수정하기
3. ProjectView 서비스 Startup

절차 상세

0. ProjectView 설치 디렉토리로 이동

```
# 설치 경로 내 인증서 디렉토리로 이동합니다. 아래 경로는 기본 설치 경로로, 프로젝트 별 설치 경로는 상이할 수 있습니다.  
cd /app/projectview
```

1. ProjectView 서비스 Shutdown

```
# Shutdown 명령어를 실행합니다.  
./shutdown-projectview.sh  
  
# 서비스가 종료되었는지 확인합니다.  
docker ps
```

2. docker-compose.yml 파일 수정

파일 제일 아래 쪽 부근에 있는 pms-nginx 서비스에 대한 포트 정보를 수정합니다.

```
# docker-compose.yml 수정  
vi docker-compose.yml  
  
# pms-nginx 서비스의 ports 항목을 수정합니다.  
# 기본적으로는 아래와 같이 설정이 되어 있습니다.  
ports:  
  - 443:443  
  
# 설정이 inbound port:forwarding port로 구성이 됩니다. inbound port 부분을 수정해줍니다. forwarding port를 변경하면 서비스가 정상 동작하지 않습니다.  
# yaml 파일은 스페이스로 들어간 인덴테이션으로 항목을 구분하므로, 스페이스 하나도 지워거나 추가하면 안됩니다.  
# 아래는 8443 포트로 변경한 예시입니다.  
ports:  
  - 8443:443
```

3. ProjectView 서비스 Startup

```
# Shutdown 명령어를 실행합니다.  
./startup-projectview.sh  
  
# 서비스가 정상적으로 시작되었는지 확인합니다.  
docker ps
```

4. ProjectView 서비스에 포트를 바꿔서 접속합니다. ProjectView 로그인 페이지가 정상적으로 나타나는지 확인합니다.

<https://site.projectview.io:8443/projectview/>