

# MANUAL DEL USUARIO

## INVENTARIO FISICO, TOMA FISICA

---

El módulo de inventario físico o TOMA FISICA está hecho para facilitar y agilizar la toma física de cualquier bodega, está considerado el ingreso automático, manual, o de paquetes, para lo cual se requiere por obligación el uso de la plantilla de control anexa en este documento, también se encuentra en la parte superior derecha del módulo.

### Paso 1.- Nueva toma

Seleccione el nuevo, se despliega una pantalla que por default tendrá el tipo de ingreso manual. Escoja la bodega en la cual desea hacer la toma física.

### Paso 2 .- Selección forma de ingreso

Coloque el cursor en el recuadro bajo la palabra código y con ayuda de la pistola de lector código barras seleccione el tipo de ingreso que desea utilizar.



**Manual.** Ingreso con ayuda de un teclado, se requiere ingresar el código parcial o completo y posteriormente la cantidad.

**Unidad.** De esta forma el sistema entenderá que va a utilizar el lector de código de barras en cada ítem que desea registrar. De manera automática este cuenta cada vez que pase la lectura sobre un código de barras.

**Paquete.** Se registra con el uso del lector de barras, para facilitar el ingreso de cantidades grandes con el mismo código, Dispara el código de barras y posteriormente escribe utilizando la plantilla la cantidad de unidades que desea registrar y finaliza el registro con el código de barras de aceptar, ejemplo. Código de Barras del producto +valor 5 valor 6 + valor 7 + aceptar, con esto se escribe 567 unidades del producto seleccionado.



Paso 3. Guardar.

Paso 4 . Reporte

Visualice el reporte seleccionando con un click el número de documento se despliega el inventario físico de esta toma, el inventario según el sistema y la diferencia entre ellos.

#### IMPORTANTE

Para que es sistema funcione correctamente debe asegurarse de tener acceso a internet, el registro de cada línea de manera automática depende de la velocidad de conexión.

Asegúrese de dejar el cursor en el recuadro debajo de código y que este leyendo la información apropiadamente, puede requerir un seteo de la pistola adicional