

# 互亿无线快速开发概述

## 1.对接指南

开始阅读本文档之前 请务必阅读 [文档说明](#)

### 1.1.注册 ihuyi 账号

<http://user.ihuyi.com/register.html>

### 1.2 登录

<http://user.ihuyi.com/>


### 1.3 查看 APIID 和 APIKEY

- 1、左侧导航栏->验证码通知短信->产品总览:
- 2、点击接入帮助 可下载示例代码([示例代码使用教程](#))



### 1.4 设置短信签名

问：什么是短信签名？



答：其中【互亿无线】即为签名。

问：签名设置流程？

答：左侧导航栏->验证码通知短信->签名管理。签名修改后经过审核即可使用，短信签名只有充值用户才能设置,未充值用户只能使用默认签名。



## 1.5 备案短信模板

问：什么是短信模板？

答：自定义短信内容。

问：为什么要备案短信模板？

答：互亿无线默认只允许发送系统内置的短信模板,如果您需要自定义短信模板,可自行添加，经过审核后即可使用。互亿平台系统中会跟据用户提交上来的短信内容进行匹配，如果没有匹配到模板就会拦截，接口返回 4072，提交失败,请注意中英文标点符号一致。

问：短信模板设置流程？

答：:左侧导航栏->验证码通知短信->模板管理。短信模板只有充值用户才可以设置，未充值用户只能使用默认模板。



## 1.6 编写代码

GET 示例:

//此处仅为示例 不同语言 url 拼接请参考对应 demo

//请将 APIID 和 APIKEY 填写进路由

//其中 content 中可替换为您自定义的短信模板,短信签名无需放在内容中,系统会自动添加

\$target =

"http://106.ihuyi.cn/webservice/sms.php?method=Submit&account=APIID&password=APIKEY&mobile=".\$mobile."&content=您的验证码是：".\$mobile\_code."。请不要把验证码泄露给其他人。";

根据接口返回参数调整代码或相应参数 直至调试完成

## 2.示例代码

此处以 PHP 为基本示例

1. 将 APIID 和 APIKEY 填写入示例代码中 以.php 文件示例

例: sms.php

```
$post_data =  
"account=APIID&password=APIKEY&mobile=".$mobile."&content=".rawurlencode("  
您的验证码是 : ".$mobile_code.". 请不要把验证码泄露给其他人。");
```

2. 在本地环境中运行 reg.php 文件 填写个人手机账号与图形验证码即可发送短信
3. 收到短信

您的验证码是 : 000000,请不要把验证码泄露给其他人。【互亿无线】

### 3.文档说明

本文档只为开发入门文档，详细细节请参考压缩包内：

互亿无线-短信验证码通知-使用指南.pdf

互亿无线-短信验证码接口文档 v3.3.pdf