



KPN: Experia box

1. Sluit de Raspberry-pi aan op LAN netwerk
2. Ga naar admin gedeelte van de Experiabox (url is in meeste gevallen: <http://192.168.2.254/>)

ZTE中兴

Nederlands | English

Home

Internet

WiFi

VoIP

Instellingen

Status

 Welkom bij H369A. Log alsjeblieft in.

[Wachtwoord vergeten?](#)

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Login

3. Log in. Default gegevens staan achterop de modem
4. In het lijstje met LAN instellingen moet de ubuntu-server te vinden zijn, klik hierop

ZTE中兴

Huidige datum en tijd: 15-12-2019 13:18

Admin


Home


Internet


WiFi

VoIP


Instellingen

 [Internet](#)




 [WiFi instellingen](#)

Een bijnaam:
IP adres: 192.168.2.92
Hostnaam: DESKTOP-1VO5...

 [LAN instellingen](#)

Een bijnaam:
IP adres: 192.168.2.93
Hostnaam: ubuntu

 [USB-apparaten](#)



5. Volg deze stappen:

1. Vul een duidelijke naam in voor je server, ubuntu of raspberry-pi
2. Vink vast IP adres bij DHCP verbinding aan, hiermee blijft je ip-adres van de server gelijk als de stroom van de Raspberry-pi eraf en eropgezet wordt
3. Klik links op SSH server
4. Klik op het > pijltje om SSH server naar rechts te verplaatsen
5. SSH server moet nu aan de rechterkant staan
6. Gebruik nu de website <https://watismijnip.nl/> om het publieke ip-adres van de modem te vinden
7. Verbind via terminal of Putty met het ip-adres of via een terminal venster op OSX

Instellingen bijbehorende apparaten

192.168.2.93; b8:27:eb:75:c6:2a; ubuntu

Hostnaam	ubuntu
IP modus	DHCP
Een bijnaam	1. ubuntu
Maak van dit apparaat een DMZ host	<input type="radio"/> Aan <input checked="" type="radio"/> Uit
Vast IP adres bij DHCP binding	2. <input checked="" type="radio"/> Aan <input type="radio"/> Uit
APPList niet gebruikt	APPList gebruikt
<div>Tiberian Sun Ultima Unreal Tournament VNC Westwood Online Win MX World of Warcraft XBConnect SSH Server HDM_CR_00029B_M11</div>	<div>SSH Server</div>

3. 4. 5.

Toepassen Annuleren