

Instrucciones de configuración de la máquina virtual de CentOS 6.5 para VMWare.

La máquina virtual de CentOS 6.5 para VMWare es demasiado grande para poder ser subida a aulavirtual, por lo que la podéis descargar desde la URL:

<ftp://mirror.uv.es/pub/Centos-6.5.zip>

Para ello podéis utilizar cualquier cliente de FTP o bien, poner la URL anterior en la barra de un navegador web. La suma de comprobación del fichero es:

MD5: 9b71e5042a2adef574b4517bbd75acda


Una vez descargado, debéis descomprimir el fichero *Centos-6.5.zip* en un directorio y arrancar el VMWare¹ (versión Windows o Linux) seleccionando la máquina virtual a ejecutar (Centos-6.5), o bien hacer doble click sobre el fichero *Centos-6.5.vmx* que existirá en el directorio donde habéis extraído el fichero comprimido.

En el primer arranque, os pedirá que le indiquéis si la maquina virtual la habéis movido o la habéis copiado, indicarle la primera opción ("*I moved it*"), siempre y cuando solo tengáis una copia de la máquina virtual en el sistema.


El sistema esta configurado con dos usuarios, el usuario *alumno*, cuya contraseña es *alumno-araw*, y el usuario *root*, cuya contraseña es *admin-araw*. Lo correcto es acceder al sistema como usuario *alumno* y convertirse en administrador (*root*) cuando se necesite mediante el comando *su -*, aunque podéis acceder directamente como *root* eligiendo la opción "*¿Otro?*" y poniendo el nombre de usuario *root* y su contraseña.

La pantalla está configurada con una resolución de 1024x768. La resolución puesta puede verse correctamente en la mayoría de monitores existentes en la actualidad. Sin embargo, si queréis modificar la resolución, lo podéis hacer desde el escritorio pulsando el botón izquierdo sobre el desplegable marcado como *Sistema* y seleccionando la opción *Pantalla*, tal y como se puede ver en la siguiente figura:

¹ Podéis descargar el VMWare para Windows o Linux en la URL:
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0



Al pulsar sobre el icono de configuración aparecerá la siguiente ventana:



En esta nueva ventana podéis elegir la resolución que más os interese para la pantalla de la máquina virtual. Para ello, pulsáis en la pestaña “Resolución” y se abrirá un desplegable en el cual podéis elegir la resolución deseada, teniendo siempre en cuenta la resolución máxima de vuestro monitor.