

Tlačítko

angl. `Button`


Slouží ke spuštění akce nebo k přechodu na další stránku.

UKÁZKA


TYPY TLAČÍTEK




PRIMÁRNÍ TLAČÍTKA




OUTLINE TLAČÍTKA



SEKUNDÁRNÍ TLAČÍTKA



Dokumentace k použití odkazu je k dispozici [zde](#) .

Responzivní (RWD) zobrazení

Slouží pro zobrazení na menších zařízeních (mobilech, tabletech).

Pro představu, jak se má komponenta chovat na jiném zařízení, lze náhled komponenty zmenšit podle potřeby. Ke zmenšení dojde stisknutím pravého okraje a potáhnutím doleva. Komponenta se automaticky přeskládá podle míry zmenšení.

Použití

Pro spuštění akce použijte tlačítko `<button>` , pro odkazování na další statickou stránku použijte odkaz.

TYPY TLAČÍTEK

Existuje několik druhů tlačítek, které se liší podle kontextu jejich použití. Pro každé tlačítko existují speciální CSS třídy, a to konkrétně třídy, které řeší - typ tlačítka, velikost, stav (disable state) popř. speciální třída pro speciální typ tlačítka.

TYP	CSS TŘÍDA	POUŽITÍ
Primární	<code>gov-button--primary</code>	Používáme pro spuštění primární akce jako např. vyhledávání, napsání datové zprávy, nahrání nového dokumentu atd. Vyvarujte se nadměrnému používání primárních tlačítek.
Outline	<code>gov-button--primary-outlined</code>	Používáme pro sekundární akce jako např. tisk datové zprávy, zobrazení dalšího obsahu apod.
Sekundární	<code>gov-button--secondary</code>	Používáme pro sekundární akce jako např. tisk datové zprávy, zobrazení dalšího obsahu apod.

Velikosti tlačítek

- Tlačítko použijte v různých velikostech v závislosti na prostoru, který máte na stránce
- Pro důležitější akce použijte větší tlačítko
- Velikost "Small" je vhodná především pro nižší třídy tlačítek
- U tlačítek, která jsou umístěna v řádku vedle sebe, dodržujte vždy stejnou velikost

VELIKOST	CSS TŘÍDA	POUŽITÍ
Small	<code>gov-button--small</code>	Používáme především tam, kde není dostatek prostoru pro umístění tlačítka normální velikosti.

VELIKOST	CSS TŘÍDA	POUŽITÍ
Normal	-	Standardní velikost, se kterou si vystačíte ve většině případů.
Large	<code>gov-button--large</code>	Vhodné především pro landing-pages s cílem provedení konverze (<i>např. registrace do portálu, spočítání důchodu, apod.</i>)

NEAKTIVNÍ STAV

(Angl. disabled button) je tlačítko, na které není možné kliknout např. proto, že akce, kterou spouštělo, již spuštěná je. Jedná se o velmi důležitý prvek a je vždy potřeba ošetřit, kde standardní tlačítko nahradit právě neaktivním tlačítkem. Uživatel by měl mít vždy aktivní taková tlačítka, která je, v daném kontextu situace, schopen (oprávněn) použít.

CSS identifikátor

`gov-button--disabled`