



# Instalación:


Primero se hace la configuración del idioma y teclado:




Entre las opciones de Instalar o Reparar se elige la de Instalar:




Se instala la versión Standard con escritorio para poder trabajar en modo local sin usar herramientas de administración remota:




Se acepta la licencia:




Y se elige la opción de instalación avanzada para poder instalar desde cero la versión actual de Windows Server:




Se configuran las particiones del disco:




Se copian los archivos del medio de instalación al disco:



Y se configura la cuenta del Administrador del servidor:




Es hora de iniciar la primera sesión:




# Configuración inicial del sistema:


Al iniciar la sesión se abre automáticamente la herramienta de Administración del servidor:




observan en pantalla la ventana de aviso para usar la herramienta basada en el navegador y la herramienta de administración en el fondo con unos avisos. A continuación se va a realizar la configuración inicial del servidor para dejarlo listo para administrar los equipos de nuestra red. Se selecciona la opción de configurar el Servidor Local:



Primero se cambiará el nombre del equipo por uno que permita identificarlo claramente en la red:



Pulsando sobre el enlace se accede a la ventana de cambio de nombre:



Para modificar el nombre del servidor se debe pulsar el botón “Cambiar”.

Y se asigna un nombre:

Cambios en el dominio o el nombre del equipo X

Puede cambiar el nombre y la pertenencia de este equipo. Los cambios podrían afectar al acceso a los recursos de red.

Nombre de equipo:  
SRV-JAIME

Nombre completo de equipo:  
SRV-JAIME

Más...

Miembro del

☐ Dominio:

☒ Grupo de trabajo:

WORKGROUP

Aceptar Cancelar

De momento se deja el grupo de trabajo tal y como está.

Se habilita el acceso mediante escritorio remoto:

**PROPIEDADES**  
Para WIN-TCTKM6K694V


TAREAS ▼

Nombre de equipo	WIN-TCTKM6K694V	Últimas actualizaciones instaladas	Nur
Grupo de trabajo	WORKGROUP	Windows Update	Inst
		Últimas actualizaciones buscadas	Nur
Firewall de Windows Defender	Público: Activado	Antivirus de Windows Defender	Prot
Administración remota	Habilitado	Comentarios y diagnósticos	Con
Escritorio remoto	Deshabilitado	Configuración de seguridad mejorada de IE	Acti
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado	Zona horaria	(UTC
Ethernet	Dirección IPv4 asignada por DHCP, IPv6 habilitado	Id. del producto	004
Versión del sistema operativo	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation	Procesadores	Inte
Información de hardware	Winnotek GmbH VirtualBox	Memoria instalada (RAM)	2 Gi
		Espacio total en disco	49,4

< >

Como en el caso anterior, se pulsa el enlace para acceder a la configuración del escritorio remoto.


Se va a modificar la configuración para permitir las conexiones mediante escritorio remoto:



Al hacerlo se muestra el aviso de que se modificará el Firewall para permitir el acceso remoto:



Y para terminar la configuración básica inicial le asignaremos al servidor una IP estática:




Se  
pula  
el  
enlace  
para


configurar la red local y se muestra la lista de interfaces de red:



selecciona la tarjeta, y se accede a sus propiedades:



Se selecciona el protocolo IP v4 y se accede a sus propiedades



Se pone una IP estática. Es conveniente para evitar que en sucesivas concesiones del servidor DHCP se le otorguen al servidor direcciones IP diferentes. Conviene que sea la misma en todo momento:



Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 1 . 200

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 8 . 8 . 8 . 8

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

En este punto se reiniciará el servidor para continuar más adelante con la configuración más avanzada.