



UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

StoryBoards

Buddy Abroad

Diogo Azevedo: 21702801
Mário Oliveira: 21703872
Rui Ribeiro

www.ulusofona.pt

3.1 Story Boards

Com este ponto pretendemos apresentar a grande maioria dos ecrãs que a aplicação deverá ter, bem como alguns detalhes respetivamente as funcionalidades desempenhadas no ecrã em questão.

4.5.1 Primeiro Nível

4.5.1.1 Login



The image shows a login screen for an application named "Buddy Abroad". At the top, there is a logo consisting of a green and yellow triangle inside a circle, followed by the text "Buddy Abroad". Below the logo, the text "Login to access Buddy Abroad" is displayed. There are two input fields: the first one contains an email address "exaple@mail.com" and is preceded by an envelope icon; the second one contains a password represented by asterisks "*****" and is preceded by a key icon. Below these fields is a large orange button with the text "Login". Under the button, there are two links: "Did you Froget Password?" and "Don't have an account? Sign Up!".

Figura 9: Ecrã de Login


No ecrã de *login* o utilizador poderá fazer *login* utilizando um email registado e uma *password* correta.

4.5.1.2 Sign in



The screenshot shows the 'Buddy Abroad' app interface for account creation. At the top, there's a back arrow and the app logo. Below is the heading 'Create an account and join us!'. A 'Password Rules' section lists requirements: at least 8 characters, max 25 characters, at least 1 upper case letter, and at least 1 number. The form includes fields for 'Email' (with an envelope icon), 'Confirm Email', 'Password' (with a key icon), and 'Confirm Password'. Each field has a placeholder email 'exaple@mail.com' and a label. At the bottom is an orange 'Create Account' button.

Figura 11: Ecrã de Sign in



This screenshot shows the same registration form as Figure 11, but with error messages. The 'Email' field has a red border and the message 'Your email adress is not valid'. The 'Confirm Email' field has a red border and the message 'Your email and your confirmation don't match'. The 'Password' field has a red border and the message 'Your password is not valid'. The 'Confirm Password' field has a red border and the message 'Your password does not match'. The 'Create Account' button remains at the bottom.

Figura 10: Ecrã de sign in - Erro


Neste ecrã os utilizadores podem realizar um registo na aplicação, sendo preciso ceder como credenciais de registo:

- Email
- Password

Para além disto o utilizador tem de criar uma *password* o utilizador terá de respeitar as seguintes regras:

- A pass terá de ter um tamanho entre 8 e 25 carateres
- A pass tem de ter pelo menos um carater em *upper case*
- A pass tem de ter pelo menos um número

4.5.1.3 Recover Password



The screenshot shows a mobile application interface for password recovery. At the top left is a back arrow icon. The Buddy Abroad logo is centered at the top. Below the logo, the text reads: "Frogot your password? No problem!" followed by "We will send you an email with a new one". There is a text input field containing the email address "exaple@mail.com" with an envelope icon on the left. Below the input field is a large orange button labeled "Send".

Figura 12: Ecrã de Recover Password

Neste ecrã o utilizador poderá realizar a recuperação da sua password inserindo o seu email no campo disponibilizado. Se o email estiver registado na base de dados será enviado um email com uma nova palavra passe. O utilizador poderá alterar a sua palavra passe depois de fazer login se assim o desejar.

4.5.2 Segundo Nivel

4.5.2.1 Home




Figura 13: Ecrã Home

O ecrã home está dividido em duas partes principais:

- *Popular visits*: Nesta faixa é apresentado o top 3 de visitas realizadas no país em que o utilizador se encontra.
- *Visits Nearby*: Nesta tab são apresentadas as duas visitas mais próximas do utilizador. O utilizador pode ainda clicar em “see all” e a app ira passar o utilizador para a tab “search” na qual serão apresentadas todas as visitas num raio de 80 kilometros do utilizador.

4.5.2.2 Search



Figura 14: Ecrã Search

O ecrã search permite ao utilizador pesquisar por visitas utilizando a barra de pesquisas e pesquisando pelo nome do local (Ex: Palacio de Queluz), e/ou utilizando filtros. Para além disso o utilizador pode mudar o país que pretendes pesquisar ao clicar no nome do país no topo do ecrã.

As possibilidades de filtro deveram ser as seguintes:

- Filtro de Preço: o utilizador insere o preço **máximo** das visitas a apresentar
- Filtro de distância: o utilizador insere distância **máxima** das visitas ao utilizador. Se o utilizador estiver a pesquisar por visitas fora do país em que se encontra a app não precisará de pesquisar por visitas e pode assumir automaticamente que não há visitas perto de si.
- Duração da visita: o utilizador insere o tempo **máximo** das visitas a apresentar
- Ordenar por preço: o utilizador poderá ordenar do maior para o menor e vice-versa
- Ordenar por avaliação (0-5): o utilizador poderá ordenar do maior para o menor e vice-versa

Por fim resta dizer que se não colocados nenhuns filtros o ecrã apresenta todas as visitas do país ordenadas por avaliação. Caso tenham o mesmo rating a ordem não importa.

4.5.2.3 Profile




Figura 16: Ecrã de Perfil

No perfil o utilizador poderá adicionar/alterar a sua foto, clicando na foto no topo do ecrã, poderá alterar a sua informação pessoal, aceder aos seus métodos de pagamento e adicionar métodos novos se assim o entender, o mesmo acontece com os métodos de recebimento e poderá adicionar/editar a sua descrição de buddy.

Informações a cerca dos ecrãs de terceiro nível disponíveis mais a frente nos pontos:

- **4.5.3.2 Edit personal Info**
- **4.5.3.3 Buddy Info**
- **4.5.3.5 Your receiving Bank Accounts**
- **4.5.3.4 Your Payment Methods**

4.5.2.4 Defenitions




Figura 17: Ecrã de Defenitions

Nas definições o utilizador pode desativar as notificações da aplicação, mudar a sua password ou mudar a linguagem da aplicação.

Deverá haver notificações para:

- Mensagens
- Novos agendamentos numa visita organizada pelo utilizador
- Reagendamento numa visita organizada pelo utilizador
- Cancelamento numa visita organizada pelo utilizador

Informações a cerca dos ecrãs de terceiro nível disponíveis mais a frente nos pontos:

- **4.5.3.6 Change Password**

4.5.2.5 My Bookings




Figura 18: My bookings - No bookings



Figura 19: My Bookings

My bookings é uma das tabs dos *Bookings and Visits* e nesta tab o utilizador poderá ver os agendamentos que tem feitos para o futuro e poderá aceder a estes agendamentos se assim o entender.

Informações a cerca dos ecrãs de terceiro nível disponíveis mais a frente nos pontos:

- **4.5.3.7 Booking Page**

4.5.2.6 My Vistits




Figura 20: My visits - no visits




Figura 21: My visits

My visits é a outra tab dos *Bookings and Visits* e nesta tab o utilizador tem as suas visitas criadas apresentadas no ecrã e tem também a opção de criar uma visita nova.

Informações a cerca dos ecrãs de terceiro nível disponíveis mais a frente nos pontos:

- **4.5.3.8 Your Tourists**
- **4.5.3.9 Create Tour**

4.5.3 Terceiro Nivel

4.5.3.1 Tour Page



Figura 24: Ecrã Tour Page- Fotos e título




Figura 23: Ecrã Tour Page- Info e Descrição




Figura 22: Ecrã Tour Page- Contactar Buddy

Na tour page o utilizador consegue ver a duração, o tamanho do grupo, as línguas em que a visita está organizada, uma descrição da visita, a sua localização e o *Buddy* responsável pela mesma.

O utilizador pode ainda ver as fotos da visita que estão no topo do ecrã, fazendo swipe para as ver e pode também entrar em contacto com o Buddy clicando num botão no fundo da página.

Caso o utilizador pretender agendar a visita poderá fazê-lo clicando no botão “show dates” e será transportado para o ecrã **4.5.4.1 Show Dates**.

4.5.3.2 Edit personal Info




Figura 25: Ecrã Edit your personal Info

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.3 Profile** e neste ecrã o utilizador pode ver e mudar o seu nome, apelido e data de nascimento.

1. Nome: So pode ter letras e o seu tamanho terá de ser menor a 25 carateres
2. Apelido: So pode ter letras e o seu tamanho terá de ser menor a 25 carateres
3. Data de nascimento: DD/MM/YYYY

4.5.3.3 Buddy Info

< Save

Buddy Info

Create a description with a max of 1500 characters.

Description

This week we will turn our attention to another useful device used in both fiction and non-fiction, the descriptive technique. As we learned, narrative paragraphs describe a sequence of events or tell a story. The logical arrangement of ideas and sentences in a narrative paragraph is chronological - according to time order. But what if you were asked to describe how something looks - a place, a thing, or a person?

418/1500 Max

Figura 26: Buddy Info

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.3 Profile** e neste ecrã o utilizador pode ver e mudar a sua descrição de Buddy que aparecerá na tour page **4.5.3.1 Tour Page** das visitas que este criar.

A descrição só pode ter caracteres alfanuméricos e a descrição não pode exceder 1500 caracteres em tamanho.

4.5.3.4 Your Payment Methods




Figura 27: Ecrã Your Payment Methods

Este ecrã é um sub ecrãs do **4.5.2.3 Profile**.

Neste ecrã o utilizador pode ver os seus cartões adicionados e pode escolher remove-los ou adicionar novos cartões.

Para cada cartão a app deve mostrar o numero respeitando a seguinte forma :

- ●●●● NNNN – em que “NNNN” são os últimos 4 dígitos do cartão.

4.5.3.5 Your reciving Banck Accounts




Figura 28: Ecrã *Your reciving bank Accounts*

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.3 Profile**, e cumpre uma função simétrica a do **4.5.3.4 Your Payment Methods**. Neste ecrã o utilizador pode ver as suas contas bancárias que já adicionou previamente e pode adicionar uma conta nova se assim o entender.

As contas bancárias seguindo a seguinte forma:

- Nome do Proprietário da conta: Primeiro e último nome
- IBAN: ●●●● NNNN – em que “NNNN” são os últimos 4 dígitos do IBAN

4.5.3.6 Change Password




Figura 29: Ecrã Change Password

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.4 Defenitions** e tal como o nome indica, neste ecrã o utilizador poderá mudar a sua password.

Para alterar a sua password o utilizador tem:

1. Inserir a sua palavra passe atual
2. Inserir a sua palavra passe nova
3. Confirmar a sua palavra passe nova

Não esquecendo que a palavra passe terá que respeitar as regras de criação antes referidas no ponto **4.5.1.2 Sign in**.

4.5.3.7 Booking Page




Figura 31: Ecrã Tour Page - Inicio




Figura 30: Ecrã tour Page - Fim

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.5 My Bookings** e neste ecrã o utilizador pode ver informação sobre a visita que tem agendada.

Olhando para as funções mais em detalhe temos:

1. Visitar a página da visita: Neste ecrã o utilizador pode clicar em “*Go to tour main page*” para aceder á **4.5.3.1 Tour Page** da sua visita agendada.
2. Mudar a data: O utilizador pode clicar em “*Change date*” para mudar a da do seu agendamento acedendo ao ecrã **4.5.4.8 Edit Schedule**
3. Mudar tamanho do grupo: O utilizador pode clicar em “*Edit Size*” para mudar o tamanho do seu grupo acedendo ao ecrã **4.5.4.11 Edit group Size**
4. Contactar Buddy: O utilizador pode contactar o Buddy clicando no botão “*Contact buddy*” no fim do ecrã, transportando-o para um chat com o Buddy

4.5.3.8 Your Tourists




Figura 33: Ecrã Your tourists




Figura 32: Ecrã Edit Tour

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.6 My Visits** e neste ecrã o utilizador pode verificar os agendamentos que existem para a sua visita guiada, editar a sua visita guiada, e verificar os detalhes de cada agendamento.

Olhando para as funções deste ecrã temos:

1. Editar: O utilizador pode clicar no botão “*edit*” no canto superior direito do ecrã
2. Ver detalhes de agendamento: O utilizador pode clicar em qualquer agendamento apresentado no ecrã e verificar os seus detalhes no ecrã **4.5.4.10 Your tourist details**

4.5.3.9 Create Tour




Figura 36: Ecrã Create Tour - Inicio




Figura 35: Ecrã Create Tour - Fim




Figura 34: Ecrã create tour - Preenchido

Este ecrã é um sub ecrã do **4.5.2.6 My Visits** e neste ecrã o utilizador pode aceder a todos os sub ecrã necessários para criar uma tour, bem como preencher alguns dos campos neste mesmo ecrã. O utilizador pode ainda guardar o seu progresso e voltar mais tarde para completar a criação da sua visita.

Campos a preencher no próprio ecrã:

1. Duração: O utilizador pode escolher o seu tempo de duração em incrementos de 15 minutos e com uma duração mínima de meia hora (Ex. 00:30, 00:45, 01:00)
2. Tamanho máximo de grupo: O é iniciado a 0, e para a visita ser criada este campo tem de ser pelo menos 1 (ou seja > 0)
3. Título: O utilizador pode criar um título para visita com máximo de 35 caracteres. Os caracteres só podem ser letras.
4. Descrição: O utilizador pode criar uma descrição com um máximo de 1500 caracteres alfanuméricos.

Campos a preencher em sub ecrãs:

- **4.5.3.5 Your receiving Bank Accounts**
- **4.5.4.6 Choose Location**
- **4.5.4.8 Edit Schedule**
- **4.5.4.9 Photos**

4.5.4 Quarto Nivel

4.5.4.1 Show Dates




Figura 37: Ecrã Show Dates

Este ecrã é um sub ecrã **4.5.3.1 Tour page** e neste ecrã o utilizador pode ver as datas disponíveis para agendamento da visita.

As datas são apresentadas em forma de calendário, com os círculos com contorno amarelo a representar as datas disponíveis para agendamento e o círculo preenchido a amarelo como a data selecionada. Depois de selecionada a data a app apresenta os horários disponíveis e o utilizador pode escolher o horário que melhor entender. Assim que o faça o utilizador é transportado para o ecrã **4.5.4.2 Add Group**.

4.5.4.2 Add Group




Figura 39: Ecrã Add Group




Figura 38: Add Group - Show Details

Este ecrã é o seguimento do ecrã **4.5.4.1 Show dates** e neste ecrã o utilizador pode editar o tamanho do grupo que irá realizar a visita guiada.

O tamanho do grupo pode ser editado com os botões de “+” e “-” apresentados no ecrã. O tamanho mínimo do grupo será 1 visto que o utilizador não se pode remover a si próprio e o tamanho máximo será o tamanho escolhido pelo *Buddy* na criação da visita.

O utilizador pode clicar em continuar quando estiver satisfeito, ou ver os detalhes do seu pagamento se assim o entender. A barrar no fundo do ecrã deve atualizar-se sempre que o utilizador altera o tamanho do grupo.

4.5.4.3 Payment




Figura 42: Ecrã Payment




Figura 40: Ecrã Payment - Sucess




Figura 41: Ecrã Payment - Error

Este ecrã é o seguimento do ecrã **4.5.4.1 Add Group** e neste ecrã o utilizador pode visualizar os detalhes da sua compra como o titulo da visita, data, hora bem como o tamanho do grupo, preço por pessoa e o total da sua compra.

O utilizador para poder fazer o pagamento tem que escolher um método de pagamento clicando na *tab* por de baixo da informação da visita ou clicando no botão amarelo no final do ecrã o que o levará par ao ecrã **4.5.4.4 Choose Payment Method**.

Quando adicionado um método de pagamento a *tab* por de baixo da informação da visita passa a apresentar o cartão escolhido, e o botão no fim do ecrã passa a dizer “*Complete payment*”.

Se o pagamento for bem-sucedido a seta no topo do ecrã de “retroceder”, em vez de retornar o utilizador para o ecrã anterior, retorna o para **4.5.2.5 My Bookings**.

4.5.4.3 Choose Payment Method





Figura 43: Ecrã Choose Payment Method

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.4.3 Payment** e neste ecrã o utilizador pode seleccionar um cartão que já tenha adicionado anteriormente ou adicionar um cartão novo se assim o entender.


Os cartões são apresentados seguindo as mesmas regras apresentadas no ponto **4.5.3.4 Your Payment Methods** .

4.5.4.4 Add card




The screenshot shows a mobile app interface for adding a credit card. At the top left is a back arrow. Below it, the label 'Credit card number' is above a text input field containing '1234-5678-9012-3456'. Below this, there are two input fields: 'Best by date' with a placeholder 'MM/AA' and 'CCV' with the value '123'. At the bottom is an orange button labeled 'Add card'.

Figura 44: Ecrã Add Card



This screenshot is similar to the previous one but for a Visa card. The 'Credit card number' field contains '4123 1234 1234 1234' with spaces. The 'Best by date' field contains '01/13' and the 'CCV' field contains '123'. The orange 'Add card' button is at the bottom.

Figura 46: Ecrã Add Card - Visa



This screenshot is for a MasterCard. The 'Credit card number' field contains '5123 1234 1234 1234' with spaces. The 'Best by date' field contains '01/12' and the 'CCV' field contains '123'. The orange 'Add card' button is at the bottom.

Figura 45: Ecrã Add Card - MasterCard

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.4.3 Payment** e **4.5.3.4 Your Payment Methods** e neste ecrã o utilizador pode adicionar um cartão de crédito para que possa ser utilizado como forma de pagamento futuramente.

O campo do número de cartão deve automaticamente colocar um espaço a cada 4 números, bem como identificar o tipo de cartão através do primeiro número do cartão (4-Visa, 5-MasterCard)

O campo da data deve colocar uma barra após os primeiros números serem inseridos.

4.5.4.5 Add Banc Account




Figura 48 shows a mobile app screen for adding a bank account. It features a back arrow at the top left. The form includes five input fields: 'Account's owner name' (with placeholder 'Ex. Jhon Doe'), 'Banc Name', 'Id Number SWIFT', 'IBAN', and 'Confirm IBAN'. An orange button labeled 'Add bank account' is at the bottom.

Figura 48: Ecrã Add Banc Account




Figura 47 shows the same mobile app screen as Figura 48, but with error states. Red horizontal lines appear below the 'IBAN' and 'Confirm IBAN' input fields, indicating validation errors. The other fields and the 'Add bank account' button remain the same.

Figura 47: Ecrã Add Banc Account - Erro

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.5 Your reciving Banck Accounts** e neste ecrã o utilizador pode adicionar uma conta bancaria preenchendo os campos apresentados.

Falando agora de cada campo em específico temos:

- Nome do proprietário da conta: Este campo só aceita letras e espaços e o tamanho máximo é 35 carateres.
- Nome do banco: Este campo só aceita letras e espaços e o tamanho máximo é 35 carateres.
- IBAN: Este campo tem tamanho máximo de 25 carateres e campo deve seguir o seguinte formato “LL NN NNNN NNNN NNNNNNNNNNNN NN” em que L são letras e N são números. O campo deve colocar os espaços automaticamente para que o campo apresente o formato acima descrito.
- Confirm IBAN: Este campo segue as mesmas regras do campo IBAN, com a regra adicional de que este tem de ser igual ao campo acima.

4.5.4.6 Choose Location



Figura 49: Ecrã Choose Location

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.9 Create Tour** e aqui o utilizador pode escolher a localização em que se irá realizar a sua visita turística.

O ecrã deve permitir ao utilizador pesquisar pelo nome da localização, e para isto estamos a pensar usar a API do google maps.

4.5.4.7 Add Languages




Figura 50: Ecrã Choose Language

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.9 Create Tour** e neste ecrã o utilizador pode adicionar até 3 listas de línguas em que a sua visita guiada será organizada.

O utilizador terá de escolher pelo menos uma para que consiga criar a sua tour e a escolha é feita de entre uma lista de línguas pré-estabelecida na aplicação.

4.5.4.8 Edit Schedule




Figura 51: Ecrã Edit Schedule

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.9 Create Tour** e neste ecrã o utilizador pode seleccionar os dias que pretende editar.

Os círculos com contorno amarelo representam dias que estão disponíveis e os círculos preenchidos a amarelo representam os dias seleccionados. Os números a cinzento podem ser seleccionados e representam os dias por editar.

Só os dias editados podem ser selecionados posteriormente por turistas que estejam a aceder a visita guiada em questão.

Ao clicar no botão “Edit” o utilizador é transportado para o ecrã **4.5.4.9 Edit Dates** onde pode editar todas as datas seleccionadas.

4.5.4.8 Edit Dates

<

4 Dates

Price

Choose the price per person

€

Availability

Available day can be selected by tourists

Available ☒

Not Available ☐

Time

10:00 - 12:00 ×

Add a time of the tour +

Figura 52: Ecrã Edit Dates

Este ecrã é o seguimento do ecrã **4.5.4.8 Edit Schedule** e neste ecrã o utilizador pode editar as datas todas seleccionadas no ecrã anterior, adicionando-lhes preço, tornando-as disponíveis ou não e adicionando ou removendo horários para o(s) dia(s) em específico.

4.5.4.9 Photos




Figura 53: Ecrã Photos

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.9 Create Tour** e neste ecrã o utilizador pode adicionar fotos e ordená-las pela ordem que pretende que estas sejam expostas na página da sua visita.

O utilizador pode adicionar um máximo de cinco fotos a sua visita e para criar a sua visita é preciso adicionar no mínimo uma foto.

4.5.4.10 Your tourists Details




Figura 54: Ecrã Your Tourist Details

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.8 Your Tourists** e neste ecrã o utilizador pode ver os detalhes de um agendamento feito a uma visita guiada organizada pelomesmo.

O utilizador pode ver o tamanho do grupo que irá a sua visita, o total que lhe foi pago para realizar esta visita, o turista que realizou o agendamento e a opção de cancelar a visita guiada, resultando num reembolso do turista que realizou o agendamento e a possibilidade de o contactar.

4.5.4.11 Edit group Size




Figura 57: Ecrã Edit group size - Refund 1




Figura 56: Ecrã Edit group size - Refund 2




Figura 55: Ecrã Edit group size - No Refund

Este ecrã é um sub ecrã do ecrã **4.5.3.7 Booking Page** e neste ecrã o utilizador pode editar o tamanho do grupo do seu agendamento.

O utilizador pode aumentar o número de pessoas do grupo até ao máximo da visita, e reduzi lo até um (sendo assim ele o único a ir á visita).

A aplicação dever reembolsar o utilizador se o utilizador reduzir o tamanho do grupo 7 dias uteis antes da realização da visita. Caso isto não aconteça o utilizador pode reduzir o tamanho do grupo, mas não será reembolsado ao fazê-lo.

Caso o utilizador aumentar o tamanho do grupo ser-lhe-á calculado o custo das pessoas adicionadas. Se o utilizador pretender aumentar o grupo pode então continuar para o ecrã de pagamento **4.5.4.3 Payment**.

