

환경설정

방법 1.

방법 2.

## 환경설정



py 파일을 실행하기 위해서 Python을 설치해야합니다. [다운로드링크](#)  
웹사이트를 자동 조작하기 위해서 chromedriver를 설치해야합니다.  
[다운로드링크](#)



자동입력 프로그램을 사용하기 위해서는 컴퓨터에 아래의 파일이 필요합니다.  
아래의 형태로 파일 및 폴더를 다운로드해주세요.

프로그램폴더(폴더명변경가능)

```
├─ TDauto
│   ├── input_data.py
│   ├── licence_check.py
│   ├── .env
│   ├── airtable_data
│   └── image_detection_output
│
├─ scotiabank
│   ├── input_data.py
│   ├── licence_check.py
│   ├── .env
│   ├── airtable_data
│   └── image_detection_output
│
├─ requirments.txt
└─ visionapi-XXXXXXXXXX.json
```



라이브러리 설치가 필요합니다.  
requirements.txt 파일이 있는 폴더에서 cmd를 실행시키고  
아래의 텍스트를 입력해주세요.

```
pip install -r requirements.txt
```



.env 파일 수정이 필요합니다.  
.env 파일은 notepad 또는 메모장을 사용해서 수정할 수 있습니다.  
파일을 열었을 때 다음과 같은 텍스트를 볼 수 있습니다.  
"GOOGLE\_APPLICATION\_CREDENTIALS" 부분에  
vision-api 파일경로를 따옴표 없이 복사 붙여넣기 해주세요.

```
# Dealer track  
BOSAUTO_ID=XXXXXXXXX  
BOSAUTO_PASS=XXXXXXXXX  
  
# GCP  
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=C:\Users\Desktop\airtable\visionapi-XX
```




Dealer track 부분에서 ID와 PASSWORD를 변경할 수 있습니다.

## 방법 1.


1. Lender의 종류에 따라서 원하는 Bank 이름의 폴더에서 licence.py 파일을 더블 클릭해주세요.
2. 지시에 따라서 고객 전화번호, 딜러십을 선택한 뒤 엔터를 입력하세요.
3. 인터넷 창이 열리고 자동 입력 프로그램이 실행됩니다.

## 방법 2.


1. Lender의 종류에 따라 해당 Lender 이름 폴더를 열어줍니다.  
여기서는 TDauto를 예시로 설명하겠습니다.



2. 파일탐색기 경로를 클릭하고 "cmd ." 입력 후 엔터를 클릭합니다.



3. cmd 창이 뜨고 경로가 `c:\User\...\TDauto` 가 맞다면 `python lisence_check.py` 를 입력 후 엔터를 눌러줍니다.



```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HF\Desktop\airtable\TDauto>python lisencheck.py_
```

4.인터넷 창이 열리고 자동 입력 프로그램이 실행됩니다.